VISIT…

Шить с удовольствием!

Что толку от красивой модели, если не знаешь, как ее сшить? С нашим журналом этой проблемы нет! Кроме идеальных по точности выкроек мы предлагаем подробные инструкции по пошиву каждой модели и самые нужные советы!



Рисунки: Рут Райман.

Как снимать мерки

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки. Снимайте их прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, предварительно повязав на талии сантиметровую ленту и не убирая ее, пока не сняты все мерки.

Совет: попросите кого-нибудь помочь вам — так дело пойдет быстрее, а результаты будут точнее.



1 **Обхват груди** измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
2 **Обхват талии** — поверх ленты на талии.
3 **Обхват бедер** — по наиболее выступающим точкам ягодиц.
4 **Высота груди** — от самой высокой точки плеча до наиболее выступающей точки груди.
5 **Длина переда до талии** — от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии.
6 **Длина спины** — от 7-го (слегка выступающего) шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
7 **Длина плеча** — от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой.
8 **Длина рукава** — по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.
9 **Обхват верхней части руки** — по самой широкой части руки.
10 **Обхват шеи** — у основания шеи.

Рост — от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).



Во время снятия мерок стойте прямо, но без напряжения.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.
В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы. Так как каждая выкройка дана для нескольких размеров и контуры расположены параллельно, то можно легко перейти с одного размера на другой, например если обхват груди соответствует размеру 38, а обхват талии — размеру 40.

Важно: в выкройках burda учтены необходимые припуски на свободное облегание, поэтому независимо от того, что вы шьете — облегающее платье или широкую блузу, не вымеряйте детали выкройки, а постарайтесь поточнее снять мерки и определите размер по таблице!

Мерки для брюк

Для пошива брюк кроме обхватов талии и бедер нужны дополнительные контрольные мерки: длина бокового и шагового швов, высота при сидении и обхват верхней части ноги.
Важно: в отличие от остальных мерок контрольные мерки в таблице не приводятся. И вот в этом случае нужно измерить детали выкройки, помня о припуске на свободное облегание (обхват верхней части ноги и высота при сидении)! У узких брюк длина шагового шва на выкройке соответствует мерке, а свободные брюки выкраиваются глубже.

1 **Обхват талии** измеряется поверх ленты на талии.
2 **Обхват бедер** — по наиболее выступающим точкам ягодиц.
3 **Длина бокового шва** — от нижнего края ленты на талии до щиколотки.
4 **Длина шагового шва** — по внутренней стороне ноги от паха до щиколотки.
5 **Обхват верхней части ноги** — по самой широкой части ноги.
6 **Высота при сидении** — в сидячем положении от нижнего края ленты на талии до плоскости стула.

Совет

Не руководствуйтесь размерами покупной одежды — они не всегда идентичны размерам burda! Наши дизайнеры, как и все остальные, имеют свой «почерк». Не ленитесь — снимите мерки!

Таблица размеров Burda
Женщины, рост 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	62	66	70	74	78	82	86
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Высота груди, см	25	26	27	28	29	30	31
Длина переда, см	43	44	45	46	47	48	49
Длина спины, см	41	41	42	42	43	43	44
Длина плеча, см	12	12	12	13	13	13	13
Длина рукава, см	59	59	60	60	61	61	61
Обхват в.ч. руки, см	26	27	28	29	30	31	32
Обхват шеи, см	34	35	36	37	38	39	40

1 A-F Платья и туники

Размеры

34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии: A, B – 43 см, C – 47 см, D – 23 см, E – 27 см, F – 37 см.

Вам потребуется

1 A, пестрое платье

Крепдешин из натурального шелка шириной 140 см и длиной: разм. 34, 36, 38 – 1,90 м, разм. 40, 42 – 1,95 м, разм. 44 – 2,15 м; флизелин G 785 0,20 м шириной 90 см; нитки для шитья.

1 B, оранжевое платье

Атлас из натурального шелка шириной 140 см и длиной: разм. 34, 36, 38 – 1,70 м, разм. 40 – 1,75 м, разм. 42 – 1,80 м, разм. 44 – 1,90 м; флизелин G 785 0,20 м шириной 90 см; нитки для шитья.

1 C, синее платье

Атлас из натурального шелка шириной 140 см и длиной: разм. 34, 36, 38 – 1,80 м, разм. 40, 42 – 1,85 м, разм. 44 – 1,90 м; флизелин G 785 0,20 м шириной 90 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; ок. 16 колец диаметром ок. 2 см; стразы – ок. 21 штуки прямоугольной формы и ок. 24 штук квадратной формы; нитки для шитья.

1 D, золотистая туника

Атлас из натурального шелка шириной 140 см и длиной: разм. 34, 36, 38 – 1,60 м, разм. 40, 42 – 1,65 м, разм. 44 – 1,70 м; флизелин G 785 0,30 м шириной 90 см; 10 мелких обтяжных пуговиц; эластичная лента ок. 70 см и шириной 7 мм; нитки для шитья.

1 E, серебристая туника

Атлас из натурального шелка шириной 140 см и длиной: разм. 34, 36, 38, 40 – 1,55 м, разм. 42, 44 – 1,60 м; флизелин G 785 0,20 м шириной 90 см; эластичная лента ок. 1,70 м шириной 1 см; нитки для шитья.

1 F, туника в полоску

Двулицевой атлас в полоску шириной 150 см и длиной: разм. 34, 36, 38 – 2,40 м, разм. 40, 42, 44 – 2,45 м; флизелин G 785 0,20 м шириной 90 см; бусины диаметром ок. 1 см: разм. 34 – 22 штуки, разм. 36 – 25 штук, разм. 38 – 28 штук, разм. 40 – 31 штука, разм. 42 – 34 штуки, разм. 44 – 37 штук; нитки для шитья.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Перед раскроем

Все данные приведены в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки. Детали выкройки вырезать по соответствующей размеру контурной линии. Обратите внимание на разные линии разметки и данные именно для моделей A, B, C, D, E и F.

Только для B: кайму низа переснять с деталей 1 и 2 как отдельные детали.

Только для D: внутреннюю часть рукава переснять с детали 3 как отдельную деталь. Парные метки пуговиц (x) поставлены на детали 8 для разм. 34. Для разм. 36—44 поставить метки (x) заново: верхнюю пару меток – на таком же расстоянии от верхнего конца детали, как у разм. 34; нижняя пара меток одна для всех размеров; остальные пары меток поставить между верхними и нижними метками с одинаковыми интервалами.

Важно: завязки, манжеты, пояс, бант, обтачки разреза вычертить непосредственно на ткани по данным, приведенным в разделе «Раскрой» (на листе выкроек выкройки данных деталей не приводятся).

СОВЕТ: вы упростите процесс раскроя, если переснимите выкройки переда, спинки и каем с листа выкроек дважды и склеите детали по линии середины переда/спинки.

A, B, C, E, F: детали 1—7
D: детали 1—8
на листе выкроек 2
разм. 34
разм. 36
разм. 38
разм. 40
разм. 42
разм. 44



Раскрой

Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани.

A, B, C, D, E, F:

Из ткани:

1 Перед со сгибом	1x
2 Спинка со сгибом	1x
3 Рукав	2x
4 Передняя кокетка рукава	2x
5 Задняя кокетка рукава	2x
6 Бейка горловины переда со сгибом	2x
7 Бейка горловины спинки со сгибом	2x

Только для A:

a) 2 завязки нижней кулиски длиной по 140 см и шириной по 4 см, включая припуски;

b) 2 завязки кулисок рукавов длиной по 70 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Только для B:

1 Нижняя кайма переда со сгибом	1x
2 Нижняя кайма спинки со сгибом	1x



c) 2 манжеты шириной по 8 см, в готовом виде 4 см, и длиной по: разм. 34 – 26 см, разм. 36 – 27 см, разм. 38 – 28 см, разм. 40 – 29 см, разм. 42 – 30 см, разм. 44 – 31 см.

Только для D:

3 Внутренняя часть рукава	2x
8 Планка переда	1x

d) оборка плиссе шириной 3 см, в готовом виде 1,5 см, и общей длиной: разм. 34, 36, 38 – 175 см, разм. 40, 42, 44 – 190 см.

Только для F:

e) 2 детали пояса, цельнокроеные с завязками, шириной по 20 см, в готовом виде 10 см, и длиной по: разм. 34 – 100 см, разм. 36 – 102 см, разм. 38 – 104 см, разм. 40 – 106 см, разм. 42 – 108 см, разм. 44 – 110 см;

f) 2 манжеты, цельнокроеные с завязками, шириной по 8 см, в готовом виде 4 см, и длиной по: разм. 34 – 95 см, разм. 36 – 96 см, разм. 38 – 97 см, разм. 40 – 98 см, разм. 42 – 99 см, разм. 44 – 100 см;

g) 2 обтачки разрезов рукавов длиной по 8 см и шириной по 3 см, включая припуски;

h) полоса для верхнего декоративного ряда длиной ок. 45 см и шириной 6 см, включая припуски;

j) полоса для нижнего декоративного ряда длиной ок. 50 см и шириной 6 см, включая припуски.

Важно: для деталей 4, 5, 6 и 7, а также *e—j* лицевой стороной является изнаночная сторона ткани!

Припуски

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски: для A и E на подгибку низа переда, спинки и рукавов – 2 см, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см, для B, D и C на подгибку низа переда, спинки и рукавов – 3 см, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см. Детали выкроить по вычерченным линиям.

Прокладка

A, B, C, D, E, F: все детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить также из прокладки с тем же направлением долевой нити, что и на деталях кроя из ткани, и с припусками на швы. Детали кроя из прокладки приутюжить к соответствующим деталям кроя из ткани с изнаночной стороны.

A Крепдешин шириной 140 см
Размеры 34–44



B Атлас шириной 140 см
Размеры 34–44



C Атлас шириной 140 см
Размеры 34–44



D Атлас шириной 140 см
Размеры 34–44



E Атлас шириной 140 см
Размеры 34–44



F Атлас в полоску шириной 150 см
Размеры 34–44



Планы раскладки

Ткань разложить в один слой, лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично!

Рисунки: Рут Райман.

Линии швов и разметка

Дублированные прокладкой детали кроя сложить пополам, лиц. стороной вовнутрь, сверху наложить соответствующие детали бумажной выкройки и приколоть. Контуры деталей бумажной выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме линии направления долевой нити, перевести на изн. сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda – см. инструкцию на упаковке бумаги.
Линии складок, для D линию середины переда и на детали 8 линии строчек перевести на лиц. сторону деталей кроя вручную крупными сметочными стежками.

Пошив

лицевая сторона

изнаночная сторона

прокладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевыми сторонами. В конце и в начале швов выполнять по закрепке.

A Пестрое платье

1. Боковые швы

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы, оставив выше линии нижнего края открытый участок длиной 2 см 1. Припуски швов разутюжить и обметать.

2. Кокетки

Передние кокетки сложить с задними кокетками лицевыми сторонами и выполнить верхние швы (контрольная метка 2) 2. Припуски швов разутюжить и обметать.



3. Кокетки притачать

С лицевой стороны заложить и заметать на рукавах складки в направлениях стрелок 3. Кокетки приколоть и притачать к рукавам, лицевая сторона к лицевой стороне 4. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на кокетку.





4. Швы рукавов

Рукава сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, сколоть и стачать срезы 5. Припуски швов разутюжить и обметать.

5. Нижние кулиски рукавов

У нижних краев рукавов обметать по разметкам маленькие прорезы, как петли, приутюжив с изнаночной стороны по лоскуту прокладки. Припуски по нижним срезам рукавов обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Нижние края рукавов отстрочить на расстоянии 1,5 см.

6. Рукава втачать

Рукав сложить с передом и спинкой лицевыми сторонами и втачать в открытую пройму, совместив шов рукава с плечевым швом, поперечные метки у контрольной метки 6 и линии шва 6. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на рукав от среза горловины до начала скругления проймы. Кокетку рукава отстрочить близко к шву втачивания.

7. Бейка горловины

Дублированные прокладкой внешние детали бейки сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать плечевые срезы 7. На не дублированных прокладкой внутренних деталях бейки выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Внешнюю бейку вколоть в горловину, лицевая сторона к лицевой стороне, совместив плечевые швы с верхними швами кокеток рукавов, линии середины переда/спинки, а также линии шва. Бейку втачать. Припуски шва заутюжить на бейку 8. На внутренней бейке обметать нижний срез. Внутреннюю бейку наложить на втачанную внешнюю бейку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать срезы горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений надсечь 9. Бейку вывернуть. Внутреннюю бейку приколоть надо швом втачивания внешней бейки 10. С лицевой стороны платья отстрочить бейку по контуру в край, прихватывая внутреннюю бейку.



8. Нижняя кулиска платья

Припуск по нижнему срезу платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и с лицевой стороны платья настрочить на расстоянии 1,5 см.

9. Завязки

Каждую завязку (a, b) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба, при этом у одного конца шва оставить длинные нитки. Одну нитку продеть в ушко штопальной иглы, концы ниток связать 11. Иглу протащить сквозь рулик ушком вперед 12. Завязки вдеть в нижние кулиски платья и рукавов. На концах завязок завязать по узелку.



B Оранжевое платье

10. Боковые швы

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы (см. рис. 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

11. Кайма низа

На кайме выполнить боковые швы, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуск по верхнему срезу каймы заутюжить на изнаночную сторону. Кайму наложить лицевой стороной на изнаночную сторону платья, приколоть и притачать к его нижнему срезу, совместив боковые швы и линии шва 13. Припуски шва срезать близко к строчке. Кайму отвернуть на лицевую сторону платья, нижний край приутюжить, верхний край настрочить в край. Нижний край каймы отстрочить в край 14.





Далее – см. Платье A, пункты 2, 3 и 4.

12. Манжеты

Каждую манжету стачать в кольцо, лицевая сторона к лицевой стороне 15. Припуски шва разутюжить. Манжету сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и сколоть открытые срезы. Приутюжить. Нижний срез рукава присборить до длины открытых срезов манжеты, проложив по обеим сторонам от шва по строчке крупным стежком и стянув рукав на нижние нитки. Концы ниток связать, сборки распределить равномерно 16. Манжету притачать к нижнему срезу рукава, совместив швы, лицевая сторона к лицевой стороне 17. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на рукав.





Далее – см. Платье A, пункты 6 и 7.

C Синее платье

13. Потайная застежка на молнию, левый боковой шов

На припусках по левым боковым срезам переда и спинки у метки разреза выполнить по короткой надсечке. Открыть потайную застежку-молнию и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию строчки» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону спинки на расстоянии 5 мм от среза (ширина припуска на шов 1,5 см минус ширина тесьмы 1 см). Верхний конец тесьмы приколоть у среза проймы, при этом зубчики начинаются точно у линии шва втачивания рукава. Нижний конец тесьмы выступает за надсечку. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась справа от иглы 18. Застежку-молнию притачать от среза проймы до метки разреза. Вторую тесьму застежки-молнии наложить вдоль левого бокового среза переда и приколоть вверху одной булавкой 19.



Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась слева от иглы 20. Застежку-молнию притачать от среза проймы до надсечки и закрыть. Ниже застежки на молнию сложить перед и спинку лицевыми сторонами и выполнить левый боковой шов от нижнего среза до нижнего конца застежки на молнию, отвернув нижний конец застежки-молнии на припуски 21 и используя лапку швейной машины для притачивания кантов. Закончить строчку максимально близко к нижним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Припуски шва разутюжить и обметать.

14. Правый боковой шов

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами и выполнить правый боковой шов. Припуски шва разутюжить и обметать.

15. Складки

Перед/спинку сложить, совместив линии складок. Складки заколоть и застрочить между метками складок 22. Складки заутюжить к линии середины переда/спинки.

Далее – см. Платье А, пункты 2, 3, 4, 6 и 7.

16. Подгибки низа переда, спинки, рукавов

Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и



22



23

пришить вручную потайными незатянутыми стежками 23.

Кольца и стразы пришить на бейку горловины вручную.

D Золотистая туника

17. Планка

На планке (деталь 8) заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижним срезам.

Стачать детали оборки плиссе (d) в одну длинную полосу. Припуски шва срезать до ширины 5 мм и обметать. Оборку сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, приутюжить и стачать в край продольные срезы. Оборку отдать в мастерскую для выполнения плиссе (плиссе в 3 сложения, ширина складки 1 см, глубина складки 2 см) или заложить и заутюжить по схеме 24. Оборку плиссе приметать под боковые и нижние края планки так, чтобы ее сгиб выступал на ширину 1 см. Планку с оборкой наложить на перед, совместив линии середины переда, а также срезы горловины, и настрочить в край. Дополнительно отстрочить планку по разметке 25.

20

21



24

25

18. Боковые швы

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами и стачать боковые срезы (см. рис. 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

19. Рукава

Рукава и внутренние рукава сложить пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы (см. рис. 5). Припуски швов разутюжить. Внутренние части рукавов натянуть на рукава, лицевой стороной к лицевой стороне, и стачать нижние срезы, совместив швы и линии швов 26. Припуски швов заутюжить на внутренние рукава. Внутренние рукава отстрочить вдоль швов притачивания на расстоянии 1 см для кулиски, оставив открытым участок шва ок. 3 см. От эластичной ленты отрезать 2 отрезка длиной по: разм. 34 – 28 см, разм. 36 – 29 см, разм. 38 – 30 см, разм. 40 – 31 см, разм. 42 – 32 см, разм. 44 – 33 см. Отрезки ленты вдеть в кулиски рукавов, концы сшить. Открытые участки швов зашить. Внутренние рукава вложить в рукава изнаночной стороной к изнаночной стороне, сметать верхние срезы 27 и далее детали обрабатывать как однослойные. По верхним срезам рукавов заложить и заметать складки в направлении стрелок (см. рис. 3). Кокетки рукавов – см. Платье А, пункты 2 и 3. Далее – см. Платье А, пункты 6 и 7.

26

20. Подгибка низа

Припуск на подгибку низа срезать до ширины 1 см, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и с лицевой стороны туники настрочить в край.



27

E Серебристая туника

Тунику шить так же, как платье А, пункты 1—4, но без открытых участков в боковых швах. Для вдевания эластичной ленты оставить открытыми левые боковые срезы/срезы рукавов ниже линии нижнего края платья/рукава.

Рукава втачать, бейка горловины – см. Платье А, пункты 6 и 7.

21. Кулиски низа

Припуски по нижним срезам туники и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 1,2 см для кулисок. От эластичной ленты отрезать 1 отрезок для кулиски низа длиной: разм. 34 – 88 см, разм. 36 – 92 см, разм. 38 – 96 см, разм. 40 – 100 см, разм. 42 – 104 см, разм. 44 – 106 см. От эластичной ленты отрезать 2 отрезка для кулисок рукавов длиной по: разм. 34 – 24 см, разм. 36 – 25 см, разм. 38 – 26 см, разм. 40 – 27 см, разм. 42 – 28 см, разм. 44 – 29 см. Отрезки ленты вдеть в кулиски. Концы отрезков сшить.

F Туника в полоску

22. Боковые швы

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами и выполнить боковые швы, оставив в левом шве внизу открытым разрез. Припуски швов разутюжить, припуски разреза заутюжить на изнаночную сторону. Припуски швов и разрезов обметать. Края разреза отстрочить на расстоянии 5 мм.

23. Разрезы рукавов

На каждой обтачке (g) обметать продольные и верхние срезы. Обтачку наложить на рукав поверх линии разреза, лицевая сторона к лицевой стороне, 28 и приколоть. С изнаночной стороны рукава проложить строчку близко к краям разреза, у верхнего конца разреза проложить 2–3 поперечных стежка. Выполнить по разметке разрез, к вершинам уголков надсечь наискосок 29. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить 30.



28 29 30

Туника – см. Платье А, пункты 2, 3, 4, 6 и 7.

24. Пояс и манжеты

Для присборивания нижних срезов туники и рукавов проложить по обеим сторонам от линии шва по строчке крупным стежком. Детали стянуть на нижние нитки (см. рис. 16). Ширина туники в готовом виде: разм. 34 – 86 см, разм. 36 – 90 см, разм. 38 – 94 см, разм. 40 – 98 см, разм. 42 – 102 см, разм. 44 – 106 см. Ширина рукава в готовом виде: разм. 34 – 23 см, разм. 36 – 24 см, разм. 38 – 25 см, разм. 40 – 26 см, разм. 42 – 27 см, разм. 44 – 28 см. Пояс/манжеты притачать к нижнему срезу туники/рукавов, оставив завязки выступающими за края разреза на одинаковую длину 31. Припуски швов заутюжить на пояс/манжеты. Каждую завязку сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, сколоть открытые срезы, концы скосить. Срезы стачать, отвернув припуски швов притачивания вверх 32. Завязки вывернуть и приутюжить. Внутренние половинки пояса и манжет отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и приколоть надо швами притачивания. Пояс, манжеты и завязки отстрочить по контуру в край, настрачивая внутренние половинки пояса и манжет.



31



32

25. Декор

Из полос (h, j) чисто вытачать 2 рулика – см. Платье А, пункт 9 (расстояние между строчкой и сгибом равно диаметру бусины плюс 2 мм). На руликах разметить линию середины. В каждый рулик вложить бусину по линии середины, рулик туго зашить по обеим сторонам бусины 33. Бусины вложить в рулики по обеим сторонам от средней бусины и зашить. Последняя бусина должна совмещаться со швом втачивания рукава. Рулики наложить на бейку горловины переда, концы руликов подвернуть и настрочить в край у плечевых швов. Рулики пришить к бейке между бусинами парой стежков.



33

2 A–F Жакеты и пальто

Размеры 34,36,38, 40,42,44

Длина от талии: A, B – 12 см, C – 28 см, D, E – 53 см, F – 58 см.

Вам потребуется

2 A, зеленый жакет

Клоке (жатая ткань) шириной 145 см длиной: разм. 34, 36, 38, 40 – 1,25 м, разм. 42, 44 – 1,30 м; подкладочная ткань 0,85 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785 0,60 м шириной 90 см; 1 большая кнопка; 1 большая обтяжная пуговица; нитки для шитья; для отделочных строчек – нитки для обметывания петель.

2 B, бежевый жакет

Х/б поплин шириной 160 см и длиной: разм. 34, 36 – 1,65 м, разм. 38, 40 – 1,70 м, разм. 42, 44 – 1,75 м; поплин в клетку для подкладки шириной 140 см и длиной: разм. 34, 36, 38 – 0,70 м, разм. 40, 42, 44 – 0,85 м; флизелин G 785 0,80 м шириной 90 см; 10 пуговиц; плоская пуговица для внутренней застежки; 2 пряжки (из двух частей) или полукольца диаметром 3,5 см; нитки для шитья; для отделочных строчек – нитки для обметывания петель.

2 C, серый длинный жакет

Велюр шириной 150 см и длиной: разм. 34, 36, 38 – 2,30 м, разм. 40, 42 – 2,35 м, разм. 44 – 2,40 м; подкладочная ткань шириной 140 см и длиной: разм. 34, 36, 38, 40 – 1,10 м, разм. 42, 44 – 1,20 м; флизелин H 410 0,80 м шириной 90 см; 1 разъемная застежка-молния разм. 34 – 55 см, разм. 36, 38, 40, 42, 44 – 60 см; 2 большие кнопки; 1 пряжка с шпеньком высотой 5 см; 2 пряжки с шпеньками высотой по 2,5 см; нитки для шитья; для отделочных строчек – нитки для обметывания петель.

2 D, коричневое пальто

Шерстяная ткань клоке шириной 150 см и длиной: разм. 34, 36 – 1,50 м, разм. 38 – 1,55 м, разм. 40 – 1,65 м, разм. 42, 44 – 1,80 м; искусственный мех 0,70 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,60 м шириной 140 см; флизелин G 785 0,60 м шириной 90 см; флизелин формбанд; 4 большие кнопки; 3 больших пуговицы; нитки для шитья.

2 E, зеленое пальто

Мохеровый драп шириной 150 см и длиной: разм. 34, 36, 38 – 2,65 м, разм. 40, 42, 44 – 2,70 м; подкладочная ткань 1,55 м шириной 140 см; флизелин G 785 1,00 м шириной 90 см; флизелин формбанд; 4 большие кнопки; 3 больших пуговицы; нитки для шитья.

2 F, синее пальто

Дюшес шириной 140 см и длиной: разм. 34, 36 – 2,05 м, разм. 38 – 2,30 м, разм. 40, 42 – 2,35 м, разм. 44 – 2,40 м; подкладочная ткань 1,60 м шириной 140 см; флизелин G 785 1,00 м шириной 90 см; 5 больших кнопок; нитки для шитья. Для вышивания кокетки – 50 черных деревянных бусин диаметром 6 мм, ок. 100 бусин диаметром 6 мм, ок. 210 стеклянных стразов диаметром см, ок. 35 стеклянных стразов диаметром 2 см, ок. 26 обтяжных пуговиц диаметром 38 мм, ок. 60 пластиковых стразов, ок. 40 больших и маленьких колец, светлых и темных.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные и пальтовые ткани.

Перед раскроем

Все данные приведены в рамке уменьшенным чертежом деталей выкройки. Детали выкройки вырезать по соответствующей размеру контурной линии. Обратите внимание на разны



линии разметки и данные именно для моделей A, B, C, D, E и F.
Только для A: на деталях выкройки 1 и 2 срезать ПОДБОРТ. Части подборта склеить по линии поперечного шва = подборт (1+2), см. план раскладки.
Только для B: на деталях 1 и 2 метки петель и пуговиц (x) поставлены для разм. 34. Для разм. 36—44 поставить метки петель заново. Для этого склеить детали 1 и 2, верхняя и нижняя метки одни для всех размеров, среднюю метку поставить посредине между верхней и нижней метками. Метки пуговиц (x) сместить соответственно.
Только для B и C: деталь выкройки 5 разрезать по линии, маркированной ШОВ, = рукав и планка рукава.
Только для D: детали выкройки 2, 4 и 5 разрезать по линии, маркированной ШОВ, = полочка и планка полочки, спинка и планка спинки, рукав и планка рукава.
Важно: для A, B и C планки, шлевки паты, ремень, пояса вычертить непосредственно на ткани по данным, приведенным в разделе «Раскрой» (на листе выкроек выкройки данных деталей не приводятся).

A: детали 1—5, 7 и 8
B: детали 1—8, 11 и 12
C: детали 1—5, 9, 10 и 13
D: детали 1—5, 9, 10 и 13
E: детали 1—8 и 14
F: детали 1—5, 7 и 8
на листе выкроек 1
разм. 34
разм. 36
разм. 38
разм. 40
разм. 42
разм. 44



Раскрой

Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани.

A, *из клоке:*

1 Кокетка полочки	2x
2 Полочка	2x
1+2 Подборт	2x
3 Кокетка спинки со сгибом	1x
4 Спинка со сгибом	1x
5 Рукав	2x
7 Обтачка горловины полочки	2x
8 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

а) 2 планки рукавов шириной по 20 см, в готовом виде 10 см, и длиной по: разм. 34 – 41 см, разм. 36 – 42 см, разм. 38 – 43 см, разм. 40 – 44,5 см, разм. 42 – 45,5 см, разм. 44 – 47 см.

B, *из х/б поплина:*

1 Кокетка полочки	2x
2 Полочка	2x
3 Кокетка спинки со сгибом	1x
4 Спинка со сгибом	1x
5 Рукав	2x
5 Планка рукава	4x
6 Воротник со сгибом	2x
7 Подборт	2x

Планы раскладки

A Клоке шириной 145 см
Размеры 34–44



A Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 34–44

B Поплин шириной 160 см
Размеры 34–44



B Поплин в клетку (подкладка) шириной 150 см
Размеры 34–38

Размеры 40–44

C Велюр шириной 150 см
Размеры 34–44



C Подкл. ткань шириной 140 см
Размеры 34–44

D Шерстяное клоке шириной 150 см
Размеры 34–40



Размеры 42 и 44

E Мохеровый драп шириной 150 см
Размеры 34–44



E&F Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 34–44



F Дюшес шириной 140 см
Размеры 34 и 36



D Искусств. мех шириной 140 см
Размеры 34–44



D Подкл. ткань шир. 140 см
Размеры 34–44



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали, вычерченные пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз. Обратите внимание на направление ворса велюра и драпа. Искусственный мех разложить в один слой, изнаночной стороной вверх, и при раскрое разрезать только тканую основу меха, не повреждая ворс.

F Дюшес шириной 140 см
Размеры 38–44



8 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
11 Клапан 4x
12 Карман со сгибом 2x

a) 2 детали хлястика шириной по 8 см, в готовом виде 4 см, и длиной по: разм. 34 – 25 см, разм. 36 – 26 см, разм. 38 – 27 см, разм. 40 – 28 см, разм. 42 – 29 см, разм. 44 – 30 см;
b) полоса для 8 шлевок рукавов длиной 52 см и шириной 4 см, включая припуски;
c) 2 паты рукавов шириной по 7 см, в готовом виде 3,5 см, и длиной по: разм. 34 – 56 см, разм. 36 – 57 см, разм. 38 – 58 см, разм. 40 – 59 см, разм. 42 – 60 см, разм. 44 – 61 см;
d) 2 косые бейки для карманов длиной по 15 см и шириной по 3 см, включая припуски.

C, *из велюра:*
1 Кокетка полочки 2x
2 Полочка 2x
3 Кокетка спинки со сгибом 1x
4 Спинка 2x
5 Рукав 2x
5 Планка рукава 4x
9 Бейка горловины полочки 4x
10 Бейка горловины спинки со сгибом 2x
13 Мешковина кармана 2x

a) 2 погона длиной по 20 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см;
b) полоса для 2 шлевок погон длиной 15 см и шириной 5 см, включая припуски;
c) полоса для 8 шлевок рукавов длиной 52 см и шириной 6 см, включая припуски;
d) 2 паты рукавов шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см, и длиной по: разм. 34 – 56 см, разм. 36 – 57 см, разм. 38 – 58 см, разм. 40 – 59 см, разм. 42 – 60 см, разм. 44 – 61 см;
e) пояс шириной 20 см, в готовом виде 10 см, и длиной: разм. 34 – 100 см, разм. 36 – 104 см, разм. 38 – 108 см, разм. 40 – 112 см, разм. 42 – 116 см, разм. 44 – 120 см;
f) полоса для 4 шлевок пояса длиной 36 см и шириной 6 см, включая припуски;
g) задняя шлевка пояса длиной 9 см и шириной 10 см, включая припуски;
h) ремень шириной 10 см, в готовом виде 5 см, и длиной: разм. 34 – 113 см, разм. 36 – 117 см, разм. 38 – 121 см, разм. 40 – 125 см, разм. 42 – 129 см, разм. 44 – 133 см;
j) шлевка ремня длиной 14 см и шириной 4 см, включая припуски.

D, *из шерстяного клоке:*
1 Кокетка полочки 2x
2 Полочка 2x
3 Кокетка спинки со сгибом 1x
4 Спинка со сгибом 1x
5 Рукав 2x
9 Бейка горловины полочки 4x
10 Бейка горловины спинки со сгибом 2x
13 Мешковина кармана 2x

Из искусственного меха:
2 Планка низа полочки 2x
4 Планка низа спинки со сгибом 1x
5 Планка рукава 2x

E, *из мохерового драпа:*
1 Кокетка полочки 2x
2 Полочка 2x
3 Кокетка спинки со сгибом 1x
4 Спинка со сгибом 1x
5 Рукав 2x
6 Воротник со сгибом 2x
7 Обтачка горловины полочки 2x
8 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
14 Карман со сгибом 2x

F, *из дюшеса:*
1 Кокетка полочки 2x
2 Полочка 2x
3 Кокетка спинки со сгибом 1x
4 Спинка 2x
5 Рукав 2x
7 Обтачка горловины полочки 2x
8 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x

Припуски
Вокруг деталей выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски: для A по срезам и на швы – 1,5 см, для B на подгибку низа – 4 см, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см, для C на швы притачивания кокеток – 2 см, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см, для D на подгибку низа – 4 см, припуски на подгибку низа рукавов уже учтены в выкройке, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см, для E на швы притачивания кокеток – 2 см, на подгибку низа – 4 см, припуски на подгибку низа рукавов уже учтены в выкройке, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см, для F на подгибку низа – 4 см, припуски на подгибку низа рукавов уже учтены в выкройке, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см. Детали выкроить по вычерченным линиям.

Прокладка
A, B, C, D, E, F: все детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить также из прокладки с тем же направлением долевой нити, что на деталях кроя из ткани, и с припусками на швы. Детали кроя из прокладки приутюжить к соответствующим деталям кроя из ткани с изнаночной стороны. Для E, F: прокладкой дублировать также припуски на подгибку низа. Для D: вдоль входов в карманы приутюжить флизелин формбанд.

Линии швов и разметка
Дублированные прокладкой парные детали кроя сложить лицевыми сторонами, одинарные детали сложить пополам, лицевой стороной вовнутрь, сверху наложить соответствующие детали бумажной выкройки и приколоть. Контуры деталей бумажной выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме линии направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda – см. инструкцию на упаковке бумаги.
Линии складок, сгибов, середины переда, совмещения карманов, швов притачивания клапанов и шлевок перевести на лицевую сторону деталей кроя вручную крупными сметочными стежками.

Подкладка
ПОДГОТОВИТЬ ДЕТАЛИ БУМАЖНОЙ ВЫКРОЙКИ: для A, B, C, D, E, F выкроить детали 1 и 2 за вычетом ширины подбортов, для чего отвернуть подборт на полочку и кокетку и вычертить его внутреннюю линию = линия подкладки 1. Выкройку разрезать по вычерченной линии.
Для A, B, E, F выкроить кокетки (детали 1 и 3) за вычетом ширины обтачки. Для этого на расстоянии 5 см от края горловины вычертить линию подкладки 2 и разрезать выкройку по вычерченной линии.



Для D, E, F срезать припуски по нижним срезам рукавов.
Для D выкройки планок рукавов и низа приклеить к нижним краям выкроек соответствующих деталей.

РАСКРОЙ
A, B, C, D, E, F:
1 Кокетка полочки 2x
2 Полочка 2x
3 Кокетка спинки со сгибом 1x
4 Спинка со сгибом 1x
5 Рукав 2x
Только для C, D:
13 Мешковина кармана 2x
Перевести на детали подкладки линии швов и разметку.

Пошив

лицевая сторона
изнаночная сторона
прокладка
подкладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевыми сторонами. В конце и в начале швов выполнять по закрепке.

A Зеленый жакет

1. Складки
На полочках с лицевой стороны заложить и заметать складки в направлении стрелок 3.



2. Боковые швы
Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и выполнить боковые швы 4. Припуски швов разутюжить.

3. Рукава
На планке рукава срезать припуск по верхнему срезу. На лицевой стороне рукава на 1,5 см выше его нижнего среза вычертить «волшебным» портновским мелком линию совмещения. Планку наложить изнаночной стороной на лицевую сторону рукава по линии совмещения, приколоть и настрочить в край, а затем еще 2 раза с интервалом 2 мм 5. Рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы рукава и планки 6. Припуски шва разутюжить.



4. Рукава втачать
Рукав сложить с жакетом лицевыми сторонами и вколоть в открытую пройму, совместив шов рукава с боковым швом (поперечные метки 4), а также линии шва. Рукав втачать 7. Припуски шва разутюжить от верхнего среза до начала скругления проймы.



5. Кокетка
На кокетках стачать вытачки, сложив кокетку лицевой стороной вовнутрь и совместив линии вытачки. Строчку начать у среза горловины и выполнить закрепку. В конце шва закрепку не выполнять, концы ниток связать 8. Вытачки заутюжить к линии середины переда/спинки. Кокетки полочек сложить с кокеткой спинки лицевыми сторонами и выполнить плечевые швы 9. Припуски швов разутюжить.

6. Кокетку притачать
Срезать припуск по нижнему срезу кокетки. На полочках, рукавах и спинке вычертить линию совмещения – см. пункт 3. Кокетку наложить изнаночной стороной на лицевую сторону полочек, рукавов и спинки и настрочить в край 10, а затем еще 2 раза с интервалом 2 мм.

7. Подкладка и подборта
На подкладке заложить и заметать складки, выполнить боковые швы и швы рукавов. Припуски швов разутюжить и обметать. Втачать рукава. На кокетках стачать вытачки и заутюжить их глубины к линии середины переда/спинки. Выполнить плечевые швы.

Кокетку приколоть и притачать, лицевая сторона к лицевой стороне 11. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на кокетку.

Низ подкладки заутюжить на изнаночную сторону на 2 см выше вычерченной линии нижнего края. Припуск подвернуть до ширины 2 см и настрочить в край. Передние срезы подкладки обметать. Выполнить плечевые швы на обтачках горловины, лицевая сторона к лицевой стороне 12. Припуски швов разутюжить. На обтачке срезать припуск по нижнему срезу. На подкладке вычертить линию совмещения – см. пункт 3. Обтачку горловины наложить изнаночной стороной на лицевую сторону подкладки, приколоть и настрочить в край 13. На подбортах срезать припуски по внутренним срезам. На подкладке и обтачке горловины вычертить линии совмещения для подбортов – см. пункт 3. Подборта наложить на подкладку и обтачку горловины по линиям совмещения, приколоть и настрочить в край, при этом нижние концы подбортов выступают за нижний край подкладки 14. Подкладку и обтачку сложить с жакетом изнаночными сторонами, сколоть срезы бортов и горловины и стачать их на расстоянии 1,5 см; не прерывая строчку, отстрочить нижний край жакета в край, а затем еще 2 раза с интервалом 2 мм. Припуски швов срезать на расстоянии 2 мм 15. Рукава подкладки


11

12

13


14

15


16

приколоть надо швами притачивания планок рукавов. Планки рукавов отвернуть наполовину на изнаночную сторону и приколоть к подкладке 16. С лицевой стороны жакета проложить строчку точно в верхний ряд шва притачивания планки рукава, прихватывая внутреннюю половинку планки. С изнаночной стороны срезать излишние припуски до ширины 5 мм.

8. Пришить кнопку и пуговицу

Верхнюю часть кнопки пришить к подбороту правой полочки на расстоянии 6,5 см от горловины и 4 см от края борта. Нижнюю часть кнопки пришить на кокетку левой полочки. Пуговицу обтянуть и пришить на лицевую сторону кокетки правой полочки в месте притачивания верхней части кнопки.

В Бежевый жакет

9. Складки

С лицевой стороны полочек заложить и заметать складки в направлении стрелок – см. Жакет А, рис. 3.

10. Хлястик

Каждую деталь хлястика (a) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные и на одном конце короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, на

17


18

уголках – наискосок 17. Детали вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Открытые концы деталей приметать к боковым срезам спинки между поперечными метками 18.

11. Боковые швы

Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и выполнить боковые швы – см. Жакет А, рис. 4, прихватив при этом концы хлястика. Припуски швов разутюжить.

12. Рукава

Внешнюю деталь планки наложить на рукав лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к нижнему срезу рукава 19. Припуски шва заутюжить на планку. Планку отстрочить близко к шву притачивания и на расстоянии 7 мм. Внутреннюю деталь планки пока отложить в сторону.

19

Рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать единой строчкой срезы рукава и срезы планки. Припуски шва разутюжить.

13. Рукава втачать

Рукав сложить с жакетом лицевыми сторонами, вколоть и втачать в открытую пройму, совместив шов рукава с боковым швом, поперечные метки 4 и линии шва – см. Жакет А, рис. 7. Припуски шва разутюжить от верхнего среза до начала скругления проймы.

14. Кокетка

На каждой кокетке стачать вытачки, сложив кокетку лицевой стороной вовнутрь и совместив линии вытачки. Строчку начать у среза горловины и выполнить закрепку. В конце шва закрепку не выполнять, концы ниток связать – см. Жакет А, рис. 8. Вытачки заутюжить к линии середины переда/спинки. Кокетки полочек сложить с кокеткой спинки лицевыми сторонами и выполнить плечевые швы – см. Жакет А, рис. 9. Припуски швов заутюжить на кокетки полочек. Кокетки полочек отстрочить близко к шву и на расстоянии 7 мм. Кокетку сложить с жакетом лицевыми сторонами, сколоть и втачать 20. Припуски шва заутюжить на кокетку. Кокетку отстрочить близко к шву и на расстоянии 7 мм.


20

15. Воротник

Детали воротника сложить лицевыми сторонами, дублированный прокладкой нижний воротник перегнуть и сколоть срезы стойки, при этом верхний воротник должен быть чуть шире нижнего. Сколоть внешние срезы деталей воротника, не доходя по ок. 5 см до скругленных уголков, не совмещая линии шва 21. Затем перегнуть каждый уголок и сколоть оставшиеся открытыми срезы 22. Внешние срезы стачать со стороны нижнего воротника. Припуски швов срезать близко к строчке, в местах скруглений надсечь 23. Воротник вывернуть. Края приутюжить со стороны нижнего воротника так, чтобы был виден шов. Воротник отстрочить по внешнему контуру в край и на расстоянии 7 мм. Сметать срезы стойки.

21 22 23

24

Воротник вколоть в горловину, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом совместить передние края воротника с линиями сгибов. Нижний воротник лежит снизу. Воротник вметать 24.

16. Подгибка низа

Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и с лицевой стороны жакета настрочить на расстоянии 3 см.

17. Накладные карманы

Припуски по боковым и нижнему срезам обметать и заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны кармана по верхнему срезу заложить и заметать складки в направлении стрелок 25. Срезать припуск по верхнему срезу кармана. Косую бейку (d) сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить. Бейку разложить в один слой и заутюжить продольные срезы бейки поочередно к первому приутюженному сгибу. Бейку снова разложить в один слой, сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть к его верхнему срезу и притачать вдоль сгиба на расстоянии 7 мм 26. Бейку отвернуть вверх, концы бейки отвернуть на изнаночную сторону. Бейку отвернуть, обогнув припуски шва, на изнаночную сторону, подвернуть и приколоть вдоль шва притачивания 27. Бейку отстрочить близко к шву притачивания. Карман наложить на полочку по линии совмещения и настрочить в край.

25 26 27

18. Клапаны

Дублированные и не дублированные прокладкой детали клапанов сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке 28. Клапаны вывернуть, края выметать, приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Обметать по петле. Клапаны притачать к полочкам по линиям совмещения над карманами, при этом клапаны направлены вверх 29. Припуски швов срезать до ширины 5 мм. Клапаны заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 5 мм.

28

29

19. Подкладка и обтачки

На полочках подкладки заложить и заметать складки. Выполнить боковые швы. Внутренние детали планок рукавов притачать к нижним срезам рукавов подкладки, лицевая сторона к лицевой стороне. Выполнить швы рукавов и планок. Припуски швов разутюжить. Втачать рукава. На кокетках стачать вытачки и заутюжить их глубины к линии середины переда/спинки. Обтачки горловины притачать к соответствующим деталям подкладки, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски швов заутюжить на обтачки. Выполнить боковые швы на кокетках подкладки и, не прерывая строчку, на обтачках. Припуски швов разутюжить. Кокетку притачать к подкладке, припуски шва заутюжить на кокетку.

20. К жакету пришить подкладку

Подкладку сложить с жакетом лицевыми сторонами и приколоть передние края подкладки и обтачки к срезам цельнокроеных обтачек бортов, при этом припуск на подгибку низа подкладки выступает за нижний край жакета. Притачать 30. Припуски швов заутюжить на подкладку. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону жакета по линиям сгибов и приколоть подборта и подкладку к срезу горловины поверх воротника. Притачать 31. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений надсечь. Жакет вывернуть, края бортов выметать и приутюжить.

30

31

21. Нижние края рукавов

Рукава подкладки вложить в рукава жакета, изнаночной стороной к изнаночной стороне. Припуски по нижним срезам внешней и внутренней деталей планки рукава подвернуть встык у шва и сколоть одной булавкой 32. Просунуть руку между жакетом и подкладкой через открытый низ, захватить сколотые припуски и вытянуть их наружу. Булавку удалить, крепко держа при этом припуски. Припуски стачать, лицевая сторона к лицевой стороне 33. С лицевой стороны изделия вытянуть рукав жакета наружу, при этом рукав подкладки выправится автоматически. Нижний край планки приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии 7 мм.


32

33

22. Подгибка низа подкладки

Низ подкладки подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка оттянуть вверх плоской дугой и приколоть к подгибке низа жакета 34. Подборта и подкладку пришить вручную к подгибке низа жакета.


34

23. Шлевки

Полосу (b) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба, оставив на одном конце шва длинные нитки. Одну нитку продеть в ушко штопальной иглы, концы ниток связать 35. Иглу протащить сквозь рулик ушком вперед 36. Рулик приутюжить, отстрочить в край и разрезать на 8 равных частей (= шлевки). Концы шлевок подвернуть, длина шлевки в готовом виде 4 см. Шлевки наложить по разметке на планки рукавов, приколоть и настрочить концы шлевок в край.


35


36

24. Паты рукавов

Каждую пату (c) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные и с одного конца короткие срезы. Пату вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Срезы на открытом конце обметать вместе. Открытый конец паты продеть в пряжку/полукольца на длину ок. 3 см и настрочить 37. Пату продеть в шлевки рукава, совместив пряжку с линией середины рукава. Пату настрочить на планку точно поверх уже имеющейся строчки.


37

25. Петли

Вдоль правого борта обметать петли, на левой полочке обметать верхнюю петлю для плоской пуговицы внутренней застежки. Пуговицы пришить на левую и правую полочку по разметке (x). На изнаночную сторону правой полочки пришить плоскую пуговицу для внутренней застежки. Концы деталей хлястика наложить друг на друга на длину 10 см, по линии середины хлястика пришить 2 пуговицы с интервалом 6 см, расстояние от конца детали хлястика – 2 см.

C Длинный серый жакет

По верхним и нижним срезам полочек, а также по нижним срезам деталей спинки заложить и заметать складки в направлении стрелок – см. Жакет A, рис. 3.

26. Средний шов спинки

Детали спинки сложить лицевыми сторонами и выполнить средний шов. Припуски шва разутюжить.

27. Боковые швы, карманы в швах

Мешковины из подкладочной ткани сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к их боковым срезам, мешковины из основной ткани приколоть к боковым срезам спинки; при этом совместить поперечные метки и линии боковых швов. Мешковины притачать к припускам швов на расстоянии ок. 5 мм от линии бокового шва, выполнив в начале и в конце шва по закрепке 38. Мешковины заутюжить надо швами притачивания. Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и сколоть боковые срезы, совместив поперечные метки и линии шва. Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы между поперечными метками и выполнив на концах швов закрепки 39. Припуски швов разутюжить, припуски входов в карманы полочек заутюжить на изнаночную сторону. Мешковины из основной ткани отвернуть на полочки. Мешковины уравнять и стачать 40.


38


39


40

Рукава – см. Жакет B, пункт 12, но планки отстрочить на расстоянии 1 см от шва притачивания. Рукава – см. Жакет B, пункт 13.

Погоны – см. Жакет B, пункт 10, края отстрочить на расстоянии 5 мм. Открытые концы погон приметать к припускам по верхним срезам рукавов, совместив линию середины погона с поперечной меткой. Кокетка – см. Жакет B, пункт 14, но плечевые швы кокетки не отстрачивать, припуски швов разутюжить. Кокетку отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 1 см.

28. Шлевки

Полосу (b, c, f, g, j) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии от сгиба: у шлевок погон и ремня (b, j) – 1 см, у шлевок рукава и пояса (c, f) – 2 см, у задней шлевки пояса (g) – 4 см. При этом у одного конца шва оставить длинные нитки. Одну нитку вдеть в ушко штопальной иглы, концы ниток связать. Иглу протащить сквозь рулик ушком вперед. Рулик приутюжить и отстрочить в край. Рулик для шлевок погон разрезать пополам. Концы шлевок подвернуть, длина шлевки в готовом виде 5,5 см. Шлевки наложить на кокетку по разметке, приколоть, концы настрочить в край. Остальные шлевки пока отложить в сторону.

29. Застежка на молнию, правая полочка

Разъемную застежку-молнию укоротить с верхнего конца до длины: для разм. 36 – 56,5 см, для разм. 38 – 57,5 см, для разм. 40 – 58,5 см (см. «Это надо знать» на стр. 54). Застежку-молнию разнять. Правую половинку застежки-молнии (без замочка) наложить внешней стороной на лицевую сторону цельнокроеного подборта правой полочки, совместив зубчики с линией застежки-молнии, при этом концы застежки-молнии не доходят до швов вверху и внизу на одинаковое расстояние. Верхний конец тесьмы подвернуть. Тесьму настрочить в край и близко к зубчикам 41.

41

30. Подкладка

На полочках подкладки заложить и заметать складки. Выполнить боковые швы. Внутренние детали планок притачать к нижним срезам рукавов подкладки, лицевая сторона к лицевой стороне. Выполнить швы рукавов и планок. Припуски швов разутюжить. Рукава втачать. На кокетках подкладки стачать вытачки и заутюжить к линии середины переда/спинки. На кокетках выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Кокетку подкладки притачать к подкладке, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва заутюжить на подкладку. Подкладку сложить с жакетом лицевыми сторонами и стачать передние срезы подкладки и срезы цельнокроеных подбортов (см. рис. 30). Припуски швов заутюжить на подкладку. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону жакета по линиям сгибов и оставить пока подкладку и подборта лежащими на жакете лицевой стороной к лицевой стороне.

31. Бейка горловины

Дублированные и не дублированные прокладкой детали беек горловины полочек и спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать плечевые срезы. Припуски швов разутюжить. Обе детали бейки сложить лицевыми сторонами и стачать передние и верхние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке 42. Бейку вывернуть и приутюжить. Бейку вложить между


42

жакетом и подбортами и подкладкой, при этом дублированная прокладкой деталь бейки лежит на жакете, а концы бейки совмещаются с линиями сгибов подбортов. Дублированную прокладкой деталь бейки втачать в горловину жакета, а не дублированную – в горловину подбортов и подкладки 43. Припуски швов срезать близко к строчке и разутюжить. Подборта и подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Края бортов приутюжить. Швы втачивания

беек сколоть. Бейку отстрочить на расстоянии 1 см от шва втачивания.
Нижние края рукавов – см. Жакет B, пункт 21.
Сметать нижние срезы жакета и подкладки.

32. Пояс

Дублированную прокладкой половинку пояса притачать к нижнему срезу жакета, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва и припуски по открытому срезу пояса заутюжить на пояс 44. Пояс сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы 45. Припуски швов срезать близко к строчке. Пояс вывернуть, края приутюжить. Внут-



реннюю половинку пояса подвернуть, приколоть надо швом притачивания и пришить вручную. Пояс отстрочить на расстоянии 1 см от шва притачивания. Нижний край пояса, края бортов и передние концы пояса и бейки горловины отстрочить на расстоянии 1 см. Верхний край бейки отстрочить на расстоянии 5 мм. Правый борт отстрочить по разметке.

33. Застежка на молнию, левая полочка

Закрыть застежку-молнию. Правый борт наложить на левый борт, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии приколоть к левой полочке. Застежку-молнию открыть. Верхний конец тесьмы подвернуть. Тесьму настрочить в край и близко к зубчикам.

34. Оставшиеся шлевки

Рулик для шлевок рукавов (c) разрезать на 8 равных частей. Концы шлевок подвернуть, длина шлевки в готовом виде 4,5 см. Шлевки наложить на планки рукавов по разметке, приколоть, концы шлевок настрочить в край. Полосу для шлевок пояса (f) разрезать на 4 равные части. Концы шлевок подвернуть, длина шлевки в готовом виде 6,5 см. Шлевки наложить на пояс ниже складок и боковых швов, приколоть, концы шлевок настрочить в край. Концы задней шлевки (g) подвернуть, длина шлевки в готовом виде 6,5 см. Шлевку приколоть к поясу ниже среднего шва, концы шлевки настрочить в край. Шлевку для ремня пока отложить в сторону.

35. Паты рукавов и ремень

Паты (d) и ремень (h) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и скосить один конец. Стачать продольные и косые короткие срезы 46. Паты и ремень вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 5 мм. Открытые концы обметать и пробить отверстия для шпеньков пряжек на расстоянии 3 см. Срезы отверстий обметать краеобметочными стежками. Открытые концы пат и ремня продеть в пряжки и пришить 47. На передних



концах пат и ремня пробить отверстия и обметать их краеобметочными стежками: на патах – на расстоянии 8, 11 и 14 см, на ремне – на расстоянии 13, 16,5 и 20 см. Паты рукавов и ремень продеть в шлевки. Шлевку для ремня (j) обернуть вокруг ремня у пряжки, концы шлевки сшить.

36. Кнопки

Верхние части кнопок пришить под край правого борта на расстоянии 4 см от него. Нижние части кнопок пришить вдоль левого края борта в соответствующих верхним частям местах.

Погоны продеть в соответствующие шлевки, концы погон отвернуть и пришить швом «крест».

D Коричневое пальто

37. Складки

Полочки и меховые планки рукавов сложить, совместив линии складок. Складки сколоть и стачать до метки-стрелок 48. Складки заложить и заметать в направлениях стрелок.

Боковые швы и карманы в швах – см. Жакет C, пункт 27.

38. Меховые планки низа

На меховых планках выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.



Планку притачать к нижнему срезу пальто. Припуски шва заутюжить на планку.
Рукава – см. Жакет B, пункт 12, планки вдоль швов притачивания не отстрачивать. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгибов и пришить вручную.
Рукава – см. Жакет B, пункт 13.
Кокетка – см. Жакет B, пункт 14, но вытачки отстрочить на расстоянии 1 см, к вершинам вытачек строчку скосить. Кокетку вдоль плечевых швов не отстрачивать, припуски швов разутюжить. Кокетку отстрочить на расстоянии 1 см от шва притачивания.

39. Подкладка

На полочках подкладки заложить и заметать складки. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Припуски швов разутюжить. Втачать рукава. По нижним срезам рукавов заложить и заметать складки. На кокетках стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. Выполнить на кокетке подкладки плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Кокетку притачать к подкладке, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва заутюжить на кокетку. Подкладку сложить с пальто лицевыми сторонами. Сколоть и стачать передние срезы подкладки и срезы цельнокроеных подбортов (см. рис. 30). Припуски швов заутюжить на подкладку. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону пальто по линиям сгибов. Подборта и подкладку оставить пока лежащими на пальто лицевой стороной к лицевой стороне.

Бейка горловины – см. Жакет C, пункт 31. Бейку отстрочить только близко к шву притачивания.

40. Подгибка низа пальто и подкладки

Подборта снова отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, оттянуть вверх плоской дугой и приколоть к подгибке низа пальто. Нижние края подбортов и подкладку пришить вручную к подгибке низа. Нижние срезы рукавов подкладки подвернуть и пришить к подгибкам низа рукавов пальто.

41. Кнопки и пуговицы

Верхние части кнопок пришить под край правого борта по линии середины переда: верхнюю кнопку – по линии середины бейки горловины, вторую кнопку – на 3,5 см выше шва притачивания кокетки, остальные 3 кнопки – с одинаковыми интервалами. Нижние части кнопок пришить вдоль левого края застежки в соответствующих верхним частям местах. Пуговицы пришить вдоль правого края застежки в местах пришивания верхних частей кнопок.

E Зеленое пальто

Рекомендации по утюжке. Мохер (шерсть ангорской козы) – очень чувствительное волокно. Ткани из мохера утюжат с изнаночной стороны с легким нажимом на ворсованной подложке, которой может служить ненужный лоскут мохерового драпа или бархата, а также толстое махровое полотенце. Если необходима утюжка с лицевой стороны, то следует воспользоваться проутюжильником из ворсованной ткани, предварительно обязательно попробовав на ненужном лоскуте.

Складки заложить и заметать на полочках с лицевой стороны в направлениях стрелок – см. Жакет A, рис. 3.
Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и выполнить боковые швы – см. Жакет A, рис. 4. Припуски швов разутюжить.

42. Накладные карманы

Припуски по скругленным срезам кармана обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Вход в карман между поперечными метками отстрочить на расстоянии 5 мм. Стачать короткие срезы, лицевая сторона к лицевой стороне, отвернув заутюженные припуски вверх/вниз 49. Припуски шва разутюжить. Карман наложить на полочку по линии совмещения, приколоть и настрочить на расстоянии 5 мм, оставив открытым вход в карман. Внутренний край кармана пришить вручную выше входа в карман потайными мелкими стежками.

43. Рукава

По нижним срезам рукавов застрочить складки – см. Пальто D, пункт 37. Рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы рукава. Припуски шва разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и пришить вручную.
Рукава – см. Жакет B, пункт 13. Кокетка – см. Жакет B, пункт 14, но швы вытачек не отстрачивать. Припуски плечевых швов разутюжить, кокетку вдоль плечевых швов не отстрачивать. Кокетку отстрочить на расстоянии 1 см от шва притачивания.

Воротник – см. Жакет B, пункт 15, воротник вметать в горловину.
Подкладка и обтачки – см. Жакет B, пункт 19, но без планок рукавов. По нижним срезам рукавов подкладки заложить и заметать складки.
К пальто пришить подкладку – см. Жакет B, пункты 20 и 21.
Подгибка низа пальто и подкладки – см. Пальто D, пункт 40.

44. Кнопки и пуговицы

Верхние части кнопок пришить под край правого борта по линии середины переда: верхнюю кнопку – на 2,5 см ниже шва втачивания воротника, остальные 3 кнопки – с интервалом 13 см. Нижние части кнопок пришить вдоль левого края застежки в соответствующих верхним частям местах. Пуговицы пришить вдоль правого края застежки по линии середины переда: верхнюю пуговицу – на 3,5 см ниже шва втачивания воротника, нижнюю пуговицу – на 47 см выше нижнего края пальто, третью пуговицу – посредине между верхней и нижней пуговицей.

F Синее пальто

Складки заложить и заметать – см. Жакет A, пункт 1. По нижним срезам рукавов застрочить складки – см. Пальто D, пункт 37.
Выполнить средний шов спинки. Припуски шва разутюжить. Далее – см. Жакет B, пункты 11—14, но без планок рукавов. Припуски плечевых швов разутюжить. Пальто не отстрачивать вдоль плечевых швов и шва притачивания кокетки. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгибов и пришить вручную.
Подкладка – см. Жакет B, пункт 19, но без планок рукавов. По нижним срезам рукавов подкладки заложить и заметать складки. К пальто пришить подкладку – см. Жакет B, пункт 20. Подгибка низа пальто и подкладки – см. Пальто D, пункт 40.

45. Кнопки
Верхние части кнопок пришить под правый край застежки по линии середины переда: верхнюю кнопку – на 3,5 см ниже горловины, нижнюю кнопку – на 40 см выше нижнего края пальто, остальные кнопки – между верхней и нижней кнопкой с одинаковыми интервалами. Кнопки пришить так, чтобы с лицевой стороны пальто были видны стежки одинаковой длины. Нижние части кнопок пришить вдоль левого края застежки.

Кольца, пуговицы, стразы и бусины пришить на кокетку – см. фото модели.

3 A–C Брюки

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина по боковому шву от верхнего края пояса: A, B, C – 108 см (верхний край пояса находится на ок. 3,5 см ниже талии). Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 40 см.

Вам потребуется

3 A, коричневые брюки
Шерстяная ткань в елочку шириной 150 см и длиной: разм. 34, 36, 38 – 1,45 м, разм. 40 – 1,50 м, разм. 42 – 1,55 м, разм. 44 – 1,60 м; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов ок. 40 x 30 см; флизелин G 700 0,40 м шириной 90 см; 1 застежка-молния длиной 10 см; 2 пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; нитки для шитья.

3 B, серые брюки
Эластичный твид в клетку, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 145 см и длиной: разм. 34, 36, 38, 40 – 1,75 м, разм. 42, 44 – 2,15 м; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов ок. 40 x 30 см; флизелин G 700 0,75 м шириной 90 см; 1 застежка-молния длиной 10 см; 2 пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 8 пуговиц для гамаш; нитки для шитья.

3 C, синие брюки
Эластичный атлас, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 125 см и длиной: разм. 34, 36, 38, 40 – 2,05 м, разм. 42 – 2,20 м, разм. 44 – 2,25 м; далее – см. Брюки A.

Рекомендуемые ткани: держащие форму брючные ткани с эластаном или без него.

Перед раскроем
Все данные приведены в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки. Детали выкройки вырезать по соответствующей контурной линии. Обратите внимание на разные линии разметки и данные для моделей A, B, C.



A: детали 1–8
B: детали 1–9
C: детали 1–7
на листе выкроек 3
разм. 34
разм. 36
разм. 38
разм. 40
разм. 42
разм. 44



На детали 1 линия отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычерчена для размера 34. Для размеров 36–44 вычертить эту линию на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 34 (длина зависит от длины застежки).

Раскрой
Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани.

Из основной ткани:
1 Передняя половинка A, B, C 2x
3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана, A, B, C 2x
4 Задняя половинка A, B, C 2x
5 Передний пояс A, B, C 4x
6 Задний пояс A, B, C 4x
7 Обтачка левого края застежки A, B, C 1x
7 Отскосок A, B, C 2x
8 Клапан A, B 4x
9 Гамаша со сгибом B 4x

Из лоскута подкладочной ткани:
2 Мешковина кармана A, B, C 2x

Припуски
Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски: на подгибку низа – 4 см, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см. Детали выкроить по вычерченным линиям.

Прокладка
A, B, C: все детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить также из прокладки с припусками на швы. Прокладку приутюжить к внешним деталям пояса и клапанов, для B также к внешним деталям гамаш.

Линии швов и разметка
Дублированные прокладкой парные детали кроя сложить лицевыми сторонами, сверху наложить соответствующие детали бумажной выкройки и приколоть. Контуры деталей (линии швов и низа) и разметку, кроме линии направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda – см. подробную инструкцию на упаковке бумаги.
Линии середины переда, отделочной строчки вдоль застежки на молнию, а также для A, B поперечные метки для клапанов перевести на лицевую сторону деталей кроя вручную крупными сметочными стежками.

Пошив

лицевая сторона
изнаночная сторона
прокладка
подкладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевыми сторонами. В конце и в начале швов выполнять по закрепке.

A Коричневые брюки

1. Передние складки-стрелки
Каждую переднюю половинку сложить вдоль по линии складки-стрелки, изнаночной стороной вовнутрь. Складку-стрелку приутюжить **1**.

2. Вытачки
На передних и задних половинках, боковых частях и мешковинах карманов стачать вытачки. Деталь сложить лицевой стороной вовнутрь, совместив линии вытачки. Вытачку сколоть и стачать (на передних половинках – только сметать!), начав строчку у верхнего среза и выполнив в начале шва закрепку. У вершины вытачки закрепку не выполнять, концы ниток туго связать **2**. Вытачки (также и на передних половинках) заутюжить к линии середины переда/спинки.

3. Передние мягкие складки
На передних половинках заложить и заметать складки в направлении стрелок **3**.



4. Боковые карманы с отрезными бочками
Мешковину сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, приколоть и притачать вдоль входа в карман **4**. Припуски шва срезать близко к строчке. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман выметать, приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Переднюю половинку наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с разметкой, и приколоть **5**. Переднюю половинку отвернуть над входом в карман в сторону, мешковины сколоть и стачать **6**. Припуски шва обметать. Боковую часть приметать под переднюю половинку вдоль верхнего и бокового срезов и по линии середины переда **7**.





Планы раскладки

A Шерстяная ткань в елочку шир. 150 см
Размеры 34–44



B Эластичный твид шириной 145 см
Размеры 34–40



B Размеры 42 и 44



C Эластичный атлас шир. 125 см
Размеры 34–40



C Размеры 42 и 44



Ткань сложить вдвое, лицевой стороной вовнутрь. Детали пояса, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

8



9

5. Клапаны

Дублированные и не дублированные прокладкой детали клапанов сложить попарно лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в местах скруглений надсечь 8. Клапаны вывернуть, края выметать, приутюжить и отстрочить на расстоянии 5 мм. Обметать по петле. Клапаны приметать к верхним срезам задних половинок между поперечными метками 9.

6. Боковые швы

Передние половинки сложить с задними половинками лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы, оставив вверху открытыми участки длиной по ок. 5 см (эти участки швов застрачиваются после притачивания пояса) 10. Припуски швов разутюжить и обметать.



10

11

7. Шаговые швы

Каждую половинку брюк сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать шаговые срезы 11. Припуски швов разутюжить и обметать.

8. Задние складки-стрелки

Половинки брюк вывернуть на лицевую сторону. Каждую половинку брюк наложить на гладильную доску так, чтобы передняя складка-стрелка лежала по прямой линии. Приутюжить складку-стрелку на задней половинке.

9. Передний средний шов, застежка на молнию

Важно: эти брюки застегиваются слева направо. Обметать срезы банта и правый край разреза. На обтачке обметать скругленный срез. Левую половинку брюк вывернуть на лицевую сторону. Обтачку наложить лицевой стороной на лицевую сторону левой передней половинки брюк, приколоть вдоль края разреза и притачать от верхнего среза до метки разреза, выполнив на концах шва по закрепке 12. Припуски шва срезать близко к строчке от верхнего среза и не доходя ок. 1 см до метки разреза. Нижний конец обтачки отвернуть вверх у метки разреза и приколоть 13. Половинки брюк вложить одна в другую, лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шаговые швы. Стачать срезы банта от метки разреза до шагового шва, выполнив на концах шва по закрепке 14. Брюки выправить. Обтачку заметать на изнаночную сторону. Припуск вдоль правого края разреза заметать на изнаночную сторону, не доходя 5 мм до линии середины переда (= припуск под застежку), при этом надсечь припуск шва у нижнего конца разреза (стрелка), не доходя ок. 5 мм до шва 15. Края приутюжить. Припуск под застежку (правый край) настрочить на тесьму застежки-молнии вплотную к зубчикам, используя лапку швейной машины для притачивания кантов 16. Разрез сколоть, совместив линии середины переда 17. Обтачку левого края разреза приколоть ко второй тесьме застежки-молнии, не прихватывая переднюю половинку. Застежку-молнию настрочить на обтачку 18. Левую переднюю половинку отстрочить вдоль застежки по разметке от верхнего среза до начала шагового скругления, прихватывая обтачку 19. Детали откоска сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Откосок вывернуть, края приутюжить, открытые срезы обметать вместе. С изнаночной стороны брюк наложить откосок на припуск правого края разреза и приколоть, при этом обметанные срезы откоска лежат на тесьме застежки-молнии, а его передний край выступает за линию середины переда на 3,5 см 20. Припуск правого края разреза настрочить на откосок близко к шву притачивания застежки-молнии 21. Застежку-молнию закрыть. Разрез снова сколоть, совместив линию середины переда, и продлить отделочную строчку, прихватывая откосок. Концы ниток вытянуть на изнаночную сторону и связать.



12

13



14



15



16

17



18

19



21

20

10. Пояс

Дублированные прокладкой внешние детали пояса притачать к верхним срезам половинок брюк, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом передний конец правого переднего пояса притачать к откоску, а передний конец левого пояса оставить выступающим за край застежки. Припуски швов заутюжить на детали пояса. Передний конец левого переднего пояса срезать на расстоянии 1,5 см от линии середины переда 22. Передние половинки сложить с задними лицевыми сторонами и стачать боковые срезы на брюках и поясе. Припуски швов разутюжить.



22

11. Пояс чисто вытачать, задний средний шов

На не дублированных прокладкой внутренних деталях пояса выполнить боковые швы, припуски швов разутюжить. На переднем конце левого пояса обметать петлю, приутюжив с изнаночной стороны лоскуток прокладки. Внутренние детали пояса наложить на внешние детали лицевой стороной к лицевой стороне и стачать верхние и передние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок 23. Сзади отвернуть внутренние детали пояса вверх, припуски верхних швов разутюжить на ок. 5 см. Половинки брюк вложить одна в другую, лицевой стороной к лицевой стороне, и выполнить задний средний шов на брюках и поясе, совместив линии шва и сделав на концах шва по закрепке 24. Совет: так как средний шов на брюках легко рвется, проложите 2 параллельные прямолинейные строчки, эластичную или трехниточную строчку – см. инструкцию к вашей швейной машине. Припуски среднего шва разутюжить от верхнего среза пояса до начала шагового скругления, на самом участке шагового скругления припуски шва плоско не утюжить. Внутренний пояс отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и приколоть надо швом притачивания внешнего пояса. Пояс отстрочить по контуру в край, прихватывая внутренний край пояса. На правый конец внутреннего пояса пришить пуговицу. На задние половинки пришить пуговицы в соответствующих петлям клапанов местах.

23



24

12. Подгибка низа

Припуски на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Внизу приутюжить складки-стрелки. Из передних вытачек удалить наметку.

B Серые брюки

Брюки шить так же, как Брюки А, но вытачки на передних половинках стачать.

13. Гамаши

Дублированные и не дублированные прокладкой детали гамаш сложить попарно лицевыми сторонами и стачать по периметру, оставив в нижнем шве открытый участок для выворачивания. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок 25. Гамаши вывернуть, края выметать, приутюжить, открытые участки швов зашить. Вдоль одного продольного края обметать петли, а вдоль другого края пришить пуговицы.



25

C Синие брюки

Брюки шить так же, как брюки А, но без клапанов.

Передние складки-стрелки застрочить как защипы шириной 1 мм от нижнего края и не доходя ок. 5 см до шва притачивания пояса.

4 A–D Юбки

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии: A, C – 58 см, B – 56 см, D – 36 см.
Верхний край юбки находится на 3 см выше талии.

Вам потребуется

4 A, коричневая юбка
Атлас 0,70 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,70 м шириной 140 см; флизелин G 785 0,20 м шириной 90 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 пуговицы; нитки для шитья.

4 B, лиловая юбка
Трикотажное полотно шириной 150 см и длиной: разм. 34, 36, 38, 40 – 0,70 м, разм. 42, 44 – 0,80 м; подкладочная ткань шириной 140 см и длиной: разм. 34, 36, 38, 40, 42 – 0,65 м, разм. 44 – 0,90 м; флизелин G 785 0,20 м шириной 90 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; нитки для шитья.

4 C, синяя юбка
Дюшес 0,90 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,70 м шириной 140 см; далее – см. Юбка B.

4 D, серая юбка
Шерстяной велюр 0,50 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,45 м шириной 140 см; далее – см. Юбка B.

Рекомендуемые ткани: держащие форму юбочные ткани.

Перед раскроем

Все данные приведены в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки. Детали выкройки вырезать по соответствующей контурной линии. Обратите внимание на разную длину юбок и различающиеся данные и метки для A, B, C, D.

Важно: для D шлевки, для C полосы и завязка для бантов, а также для A, B, D полосы-подложки для швов вытачек вычертить непосредственно на ткани/трикотажном полотне по данным, приведенным в разделе «Раскрой» (на листе выкроек выкройки данных деталей не приводятся).

Раскрой

Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани/трикотажном полотне. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити/петельного столбика для B была параллельна кромке или сгибу ткани/трикотажного полотна.



A: детали 1—3
B: детали 1—4
C, D: детали 1 и 2
светло-зеленого цвета
на листе выкроек 3
разм. 34
разм. 36
разм. 38
разм. 40
разм. 42
разм. 44



Из основной ткани:
A, B, C, D:
1 Переднее полотнище со сгибом 1x
2 Заднее полотнище 2x
Только для A:
3 Клапан 4x
Только для B:
3 Клапан 4x
4 Карман 2x
Только для C:
a) полоса для нижнего банта длиной 36 см и шириной 16 см, в готовом виде 8 см;
b) полоса для верхнего банта длиной 32 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см;
c) завязка для банта длиной 45 см и шириной 12 см, в готовом виде 6 см.
Только для D:
a) полоса для 2 шлевок длиной 25 см и шириной 6 см, включая припуски.
Из подкладочной ткани:
A, B, C, D:
1 Переднее полотнище со сгибом 1x
2 Заднее полотнище 2x
Только для B:
4 Карман 2x
Только для A, B, D:
a) 4 полосы-подложки для швов вытачек длиной по 19 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Припуски:
Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани/трикотажном полотне с помощью линейки и портновского мелка припуски: на подгибку низа – 4 см, по всем остальным срезам и на швы – 1,5 см. Детали выкроить по вычерченным линиям.
Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа – 1,5 см.

Прокладка
Все детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить также из прокладки с припусками на швы. Вдоль верхних срезов полотнищ притюжить полосы прокладки шириной по ок. 4 см. У A и B дублировать прокладкой внешние детали клапанов.

Линии швов и разметка
Дублированные прокладкой парные детали кроя сложить лицевыми сторонами, сверху наложить соответствующие детали бумажной выкройки и приколоть. Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме линии направления долевой нити/петельного столбика, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda – см. инструкцию на упаковке бумаги.
Линии швов притачивания клапанов для A и B, а также линии совмещения карманов для B перевести на лицевую сторону деталей кроя вручную крупными сметочными стежками.

Пошив

лицевая сторона
изнаночная сторона
прокладка
подкладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевыми сторонами. В конце и в начале швов выполнять по закрепке.

A Коричневая юбка

1. Вытачки

Полотнище сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, совместив линии вытачки. Сколоть линии вытачки. Полосу-подложку приколоть поверх сколотых линий вытачек со стороны боковой линии вытачки **1**. Вытачку стачать со стороны другой линии вытачки, начав



SPECIAL burda

Шить легко и быстро

2/2008

Дата выхода в свет: 09.09.2008
Издание выходит в ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЭННЕ БУРДА ГмбХ и К°».
Ам Кестендамм, 1, 77652 Оффенбург, ФРГ.
Телефон: (1049/07- 81) 84 02. Факс: (1049) 84 32 91.
Адрес в Интернете: www.burdamode.com.
E-mail: burdamoden@burda.com

© 2008. Издательство «Энне Бурда ГмбХ и К°»

Основатель: **Энне Бурда**

Главный редактор: **Сюзанна Райнл**
Зарубежные издания: **Вербель Хилс**
Зав. главным производством: **Бруно Розер**
Ответственный за объект: **Хайке Лаубер**
Директор издательства: **Нина Винтер**
Управляющие делами: **Райнхольд Г. Хуберт, Франк И. Ольхорст**

Товарный знак burda, его текст и шрифтовое оформление являются исключительной собственностью издательства «Энне Бурда ГмбХ и К°» и использованы здесь в соответствии с лицензионным договором. Все без исключения модели охраняются авторским правом. Промышленное производство запрещено. Все печатные материалы охраняются авторским правом. Перепечатка, размножение фотомеханическим или другим аналогичным способом, а также размножение на электромагнитных лентах, воспроизведение путем докладов, радио- и телепередач, ЭВМ и частичное использование материалов разрешается только с согласия издательства.

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ
Выходит 2 раза в год
Главный редактор: **Михаил Лежнев**
Издатель: **Елена Буравцева**
Соиздатель: **Александр Московкин**
Адрес редакции: Россия, 127018, Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
Телефон: (495) 797-98-38
Для писем: 127521, Москва, а/я 57
burda@burda.ru
Учреждено и издается
ЗАО «Издательский дом «Бурда»
Адрес издателя: Россия, 127018, Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
Адрес в Интернете: www.burda.ru
WWA Kuepper
Тел./факс: (495) 797-98-47, 783-98-48
Директор по рекламе:
Ирина Барышева, i.barysheva@burda.ru
Старший менеджер по рекламе: **Йохен Тиль**
wwa.burda@t-online.de, (1049/ 2131) 27-15-35
Менеджеры по рекламе:
Наталья Яковец, n.yakovets@burda.ru
Анастасия Куликова, a.kulikova@burda.ru, тел.: (495) 783-44-36
Отдел распространения: (495) 797-45-60, vertrieb@burda.ru

Уважаемые читатели, предлагаем Вам оформить подписку!
Телефон «Бурда»: (495) 660-73-69; факс: (495) 660-73-68
E-mail: abo@burda.ru
Подписной индекс **36970** в каталогах «Пресса России» и «Роспечать».
Подписной индекс **24710** в каталоге «Почта России».
Подписка в Интернете: http://www.burda.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-29146 от 13.08.2007 г.
Типография: Druckhaus Kaufmann, Ernst Kaufmann GmbH, Raiffeisenstr. 29, 77933 Lahr, Deutschland
Тираж: 88 000 экз. Цена свободная.
© 2008. Издательский дом «Бурда». Перевод с немецкого, 2008

Распространение и подписка в других странах:
Беларусь
Распространитель. ИЧУП «РЭМ-Инфо», Минск.
Телефоны: (017) 291-98-91, 291-98-98
Подписной индекс 39304 в каталоге «Белпочта»
Германия
DMR Russexpress GmbH, Handelshaus im Atrium, Kohlgartenstrasse 13, 04315 Leipzig
Телефон: (1049/0431) 96-05-279. Факс: (1049/0431) 96-05-636
Казахстан
Учредитель. ТОО «Астана-Бурда-Пресс»
Свидетельство об учетной регистрации средства массовой информации № 164-Ж от 13.03.1998 г.
Адрес издателя и редакции: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 37а
Отдел распространения: (3272) 79-52-34, 79-24-37, 79-95-78
Отдел рекламы: (3272) 79-23-21, 79-22-53
Филиал: 010000, г. Астана, ул. Кривогуза, 2/1
Телефон: (3172) 38-03-68
Подписной индекс 39304 через ОАО «Казпочта»
Украина
Издатель и учредитель: ДП «Бурда-Украина»
Исключительные права на распространение журнала и продажу рекламы на территории Украины имеет ДП «Бурда-Украина».
Главный редактор: Александр Зорг. Свидетельство о регистрации в Министерстве информации Украины КВ 2627 от 17.06.1997 г.
Адрес издателя и редакции: Украина, 01033, Киев, ул. Владимирская, д. 101, стр. 2, www.burda.ua
Телефон: (044) 490-83-61. Факс: (044) 490-83-60
Отдел распространения: (044) 494-07-92
Отдел рекламы: (044) 490-83-63, факс (044) 490-83-64

Hubert Burda Media

строчку у верхнего среза полотнища и выполнив в начале шва закрепку. У вершины вытачки закрепку не выполнять, концы ниток туго связать 2. Глубину вытачки и полосу-подложку заутюжить к линии середины переда/спинки. Полотнище отстрочить на расстоянии 1 см от шва вытачки, к вершине строчить наискосок, прихватывая полосу.

2. Боковые швы

Задние полотнища сложить с передним полотнищем лицевыми сторонами и стачать боковые срезы 3. Припуски швов разутюжить и обметать.



3. Клапаны

Дублированные и не дублированные прокладкой детали клапанов сложить попарно лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в местах скруглений надсечь 4. Клапаны вывернуть, края приутюжить и отстрочить на расстоянии 1 см. Обметать по петле. Клапаны притачать к переднему полотнищу, при этом клапаны направлены вверх 5. Припуски швов срезать до ширины 5 мм. Клапаны заутюжить вниз и отстрочить на расстоянии 5 мм.



4. Потайная застежка на молнию и задний средний шов

На припусках по средним срезам задних полотнищ выполнить по короткой надсечке у метки разреза. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону правого заднего полотнища на расстоянии 5 мм от среднего среза (= ширина припуска на шов минус ширина тесьмы 1 см). Верхний конец тесьмы приколоть к припуску по верхнему срезу полотнища, нижний конец тесьмы выступает за надсечку. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась справа от иглы 6. Застежку-молнию притачать от верхнего среза полотнища до надсечки и закрыть. Вторую тесьму застежки-молнии наложить вдоль края разреза левого заднего полотнища и приколоть вверху одной булавкой 7. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась слева от иглы



8. Застежку-молнию притачать от верхнего среза полотнища до надсечки и закрыть. Ниже застежки-молнии сложить полотнища лицевыми сторонами и выполнить средний шов от метки нижнего разреза до нижнего конца застежки на молнию, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски 9 и используя лапку швейной машины для притачивания кантов. Строчку закончить максимально близко к нижним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Припуски шва разутюжить.

5. Подкладка

На полотнищах подкладки стачать вытачки и выполнить боковые швы. Выполнить средний задний шов между метками разрезов. Глубины вытачек заутюжить к линиям середины переда/спинки. Припуски швов разутюжить и обметать.

6. Верхний край юбки обтачать подкладкой

Подкладку натянуть на юбку лиц. стороной к лиц. стороне и приколоть к верхнему срезу юбки, совместив швы и вытачки. На подкладке отвернуть припуски верхнего разреза, не доходя по 5 мм до краев потайной застежки на молнию, и приколоть к верхнему срезу юбки. На юбке отвернуть припуски потайной застежки на молнию и приколоть к верхнему срезу поверх подкладки 10. Вдоль верхнего среза юбки проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва близко к шву на максимально возможную длину. Подкладку и припуски разреза отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Подкладку подвернуть, приколоть к тесьмам застежки-молнии и пришить 11.

7. Подгибка низа, нижний разрез

Припуск на подгибку низа юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную потайными незатянутыми стежками 12. Припуски нижнего разреза заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа юбки. Задние полотнища отстрочить вдоль краев разреза на расстоянии 1 см, у верхнего конца разреза строчить поперек 13.

8. Подгибка низа подкладки

Припуски на подгибку низа подкладки заутюжить на изнаночную сторону (подкладка должна быть на 2 см короче юбки!), подвернуть и настрочить в край. Припуски нижнего разреза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 1 см. Нижние уголки подкладки пришить к подгибке низа юбки нитяными шлевками (4–5 ниток) длиной ок. 2 см 14.

B Лиловая юбка

См. Юбка А, пункты 1 и 2.

9. Накладные карманы

Детали карманов из трикотажного полотна и подкладочной ткани сложить попарно лицевыми сторонами и стачать срезы по периметру, оставив в верхнем шве открытый участок длиной ок. 5 см для выворачивания. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок, в местах скруглений надсечь 15. Карманы вывернуть, приутюжить, открытые участки швов зашить. Карманы наложить на переднее полотнище по линиям совмещения и настрочить на расстоянии 1 см.

Клапаны – см. Юбка А, пункт 3, но без отделочной строчки и петель. Далее – см. Юбка А, пункты 4—8, но без нижнего разреза.

C Коричневая юбка

См. Юбка А, пункты 1 и 2, но без полос-подложек и отделочных строчек вдоль швов вытачек. Далее – см. Юбка А, пункты 4—8.

10. Бант

Каждую полосу (a, b) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы. Полосы вывернуть и приутюжить. Концы каждой полосы отвернуть на тыльную сторону и сшить по линии середины. Каждый бант заложить складками по линии середины, складки заметать, при этом ширина банта в центре составляет 1/2 ширины банта на концах. Верхний бант наложить на нижний бант, совместив линии середины, банты сшить парой стежков. Завязку (c) сложить вдоль пополам и стачать продольные срезы на расстоянии 6 см от сгиба и короткие срезы на концах, оставив открытый участок шва для выворачивания. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Завязку вывернуть, приутюжить, открытый участок шва зашить. От одного конца завязки отложить 15 см и поставить метку. От метки заложить на завязке продольную складку длиной ок. 10 см. Банты нашить на завязку выше метки. Верхний конец завязки отвернуть вниз над бантами 16 и пришить ниже бантов парой стежков. Банты с завязкой приколоть к юбке булавкой для брошей.



D Серая юбка

См. Юбка А, пункты 1, 2 и 4–8 но без нижнего разреза.

11. Шлевки

Из полосы (a) чисто вытачать 2 шлевки – см. стр. 49, пункт 23, рис. 35 и 36. Концы шлевок подвернуть, длина шлевки в готовом виде составляет 7 см. Шлевки приколоть к юбке над боковыми швами, концы шлевок настрочить в край.

5 A–C Блузоны

Размеры 34/36, 38/40, 42/44

Длина по спинке ок. 85 см.

Вам потребуется

5 A, серый блузон

Трикотажное полотно с эластаном 2,00 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин формбанд; игла для трикотажа с эластаном или игла Microtex; двойная игла; нитки для шитья.

5 B, желтый блузон

См. Блузон А.

5 C, синий блузон

См. Блузон А; стразы – 9 больших круглых пластиковых диаметром ок. 3 см, 4 круглых пластиковых диаметром ок. 2 см, 5 круглых стеклянных диаметром ок. 5 мм.

Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна с эластаном, растягивающиеся в поперечном направлении, или биэластичные.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Укоротить застежку-молнию

Разъемные застежки-молнии можно укорачивать с верхнего конца. Для этого следует точно измерить длину застежки изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх. Поставить метки.

У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Лишние верхние зубчики удалить кусачками, не доходя 5 мм до поставленных меток. Надеть на тесьмы застежки-молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.

У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное число зубчиков удалить кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрепке прочной ниткой.



A, B, C: деталь 1
светло-зеленого
цвета на листе выкроек 2
разм. 34/36 ——— — ——— —
разм. 38/40 - - - - - - - - - - - - - -
разм. 42/44 ———————



Перед раскроем

Все данные приведены в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки. Детали выкройки вырезать по соответствующей размеру контурной линии. Обратите внимание на разные линии низа и горловины переда и спинки у A, B, C.

Важно: пояс, манжеты и обтачку горловины вычертить непосредственно на трикотажном полотне по данным, приведенным в разделе «Раскрой» (на листе выкроек выкройки данных деталей не приводятся).

Раскрой

Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления петельного столбика была параллельна кромке или сгибу трикотажного полотна.

СОВЕТ: сначала выкроить спинку. Затем вырезать на бумажной выкройке горловину по линии горловины переда и выкроить перед.

Блузон A:

Из трикотажного полотна с эластаном:

1 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом — *1x*
1 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом — *1x*
a) пояс шириной 30 см, в готовом виде 15 см, и длиной: разм. 34/36 – 82 см, разм. 38/40 – 90 см, разм. 42/44 – 98 см;
b) 2 манжеты шириной по 28 см, в готовом виде 14 см, и длиной по: разм. 34/36 – 18 см, разм. 38/40 – 19 см, разм. 42/44 – 20 см;
c) обтачка горловины длиной 71 см и шириной 3 см.

Блузоны B, C:

Из трикотажного полотна с эластаном:

1 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом — *1x*
1 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом — *1x*
a) пояс шириной 40 см, в готовом виде 20 см, и длиной: разм. 34/36 – 82 см, разм. 38/40 – 90 см, разм. 42/44 – 98 см;
b) 2 манжеты шириной по 28 см, в готовом виде 14 см, и длиной по: разм. 34/36 – 18 см, разм. 38/40 – 19 см, разм. 42/44 – 20 см;
c) обтачка горловины длиной 71 см и шириной 3 см.

Припуски

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на трикотажном полотне с помощью линейки и портновского мелка припуски на швы – 1,5 см. Детали выкроить по вычерченным линиям.

СОВЕТ: если вы выкроите все детали с одинаковыми припусками на швы, то можно не переводить линии швов на детали кроя, а просто стачать соответствующие срезы деталей кроя на одинаковую ширину.

Флизелин формбанд

Приутюжить эту косую бейку из тонкого клеевого флизелина к переду и спинке с изнаночной стороны вдоль срезов горловины, совместив цепной шов на флизелине с размеченной линией горловины на детали. Для приутюживания разложить деталь на подложке и в процессе работы контролировать форму горловины по бумажной выкройке.

Пошив

лицевая сторона
изнаночная сторона
прокладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевыми сторонами. В конце и в начале шва выполнять по закрепке. Детали кроя из трикотажного полотна стачивать узкой зигзагообразной строчкой (ширина стежка – ок. 1 мм, длина стежка – ок. 2,5 – 3 мм) или эластичной строчкой.

A, B, C Блузоны

1. Плечевые швы и верхние швы рукавов

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть плечевые срезы и верхние срезы рукавов и стачать их на расстоянии 1,5 см **1**. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

2. Горловина

На обтачке горловины (c) обметать

Раскрой – это просто

Семь раз отмерь — один раз отрежь! Чтобы кроить без огорчений, надо твердо усвоить портновские правила!

Долевая нить

При раскрое необходимо учитывать направление долевой нити ткани. Вычерченная на детали бумажной выкройки стрелка направления долевой нити должна соответствовать направлению нити основы ткани (петельного столбика трикотажного полотна). Детали выкройки раскладывайте на ткани так, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани. Сначала приколите деталь выкройки к ткани у верхнего конца стрелки направления долевой нити, измерьте расстояние до кромки ткани и приколите нижний конец стрелки на таком же расстоянии от кромки (1). Затем приколите выкройку по контуру.



Направление ворса

Ворсованные ткани, например бархат, вельвет, велюр, драп, лоден и т. д., необходимо раскраивать с учетом направления ворса, которое легко определить, проведя по поверхности ткани рукой вдоль кромки: если движение по направлению ворса, то он лежит гладко, а если против – приподнимается (2). На наших планах раскладки направление ворса всегда указывается стрелкой. При раскрое ворсованных тканей все детали бумажной выкройки следует раскладывать в одном направлении – или по направлению ворса, или против него. Но в любом случае нижние края всех деталей выкройки всегда направлены в одну сторону!



Направление узора

Многие ткани имеют направление узора. На нашем рисунке (3) его легко определить – стебли всех цветков направлены вниз. При раскрое тканей с направлением узора все детали бумажной выкройки следует раскладывать так, чтобы их нижние края всегда были направлены в одну сторону. При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором важно следить за совпадением раппорта узора у продольных швов (4). Для этого детали выкройки надо раскладывать на ткани так, чтобы их нижние края совпадали с одной и той же полосой раппорта узора.

Расход ткани

Советы по расходу ткани и планы раскладки приводятся в нашем журнале с учетом рекомендуемой ткани. Если ваша ткань в точности соответствует рекомендуемой, то надо просто руководствоваться планом раскладки. Если ваша ткань иная – шире, с более крупным узором, в клетку, в полоску, ворсованная, с другим направлением узора, то следует сделать перерасчет расхода ткани и внести соответствующие изменения в план раскладки.

Планы раскладки

A Трик. полотно с эластаном
шир. 150 см Размеры 34/36–42/44



B & C Трик. полотно с эластаном
шир. 150 см Разм. 34/36–42/44



Трикотажное полотно сложить вдвое, лицевой стороной вовнутрь.

один из продольных срезов. С помощью утюга придать обтачке форму горловины, вытягивая продольный обметанный край и припосаживая открытый срез **2**. Обтачку сложить с блузоном лицевыми сторонами и приколоть к горловине от одного из плечевых швов, концы обтачки подвернуть. Обтачку притачать к срезу горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений надсечь **3**. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Блузон отстрочить вдоль горловины на расстоянии 5 мм.



3. Боковые швы и нижние швы рукавов

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть боковые срезы и нижние срезы рукавов и стачать их на расстоянии 1,5 см. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

4. Пояс

Стачать концы пояса (a), лицевая сторона к лицевой стороне. Пояс сложить вдвое так, чтобы боковой шов находился на конце пояса. Пояс сложить вдоль пополам, изн. стороной вовнутрь. Открытые продольные срезы пояса приколоть, растягивая, к нижнему срезу блузона, совместив боковой шов пояса с боковым швом блузона. Пояс растянуть до длины нижнего среза блузона и притачать **4**. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на блузон.

5. Манжеты

Каждую манжету (b) сложить поперек пополам, лиц. стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы длиной по 28 см. Припуски шва разутюжить. Манжету сложить поперек пополам, изн. стороной вовнутрь. Открытые срезы манжеты приколоть, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты с нижним швом рукава. Притачать. Припуски шва обметать и заутюжить на рукав.



Блузон C

Перед декорировать стразами – см. эскиз модели.

6 Юбка-солнце

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина юбки: из дюшеса 60 см, длина верхней юбки из тюля 62 см.

Вам потребуется

Юбка-солнце

Дюшес и тюль шириной по 150 см и длиной по: разм. 34 – 2,50 м, разм. 36 – 2,55 м, разм. 38 – 2,60 м, разм. 40 – 2,65 м, разм. 42 – 2,70 м, разм. 44 – 2,75 м; флизелин G 785 0,20 м шириной 90 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 пуговица; нитки для шитья; для декора – 18 больших и 17 маленьких матовых овальных пластиковых стразов, 18 маленьких (диаметр ок. 2 см) и 4 больших (диаметр ок. 3 см) круглых пластиковых стразов, 31 круглый страз из черного стекла (диаметр ок. 2 см), 18 больших овальных стразов из черного стекла.

Рекомендуемые ткани: для юбки – держащая форму ткань, для верхней юбки – тюль.

Перед раскроем

Бумажную выкройку полотнища изготовить самостоятельно по чертежу. Большой лист плотной бумаги (ок. 85 x 170 см) сложить до ширины 85 см так, чтобы сгиб находился справа, а верхние срезы бумаги – под прямым углом к сгибу. Из вершины правого верхнего угла вычертить радиус (R) для линии талии с помощью циркуля (из веревки и карандаша). Из этого же угла вычертить линию нижнего края юбки (= длина радиуса + длина юбки). Или: отложить от линии талии несколько раз длину юбки и соединить точки плавной дугой.

У линии талии разметить 2 складки. Расстояние от линии середины переда/спинки до первой складки: разм. 34 – 6,7 см, разм. 36 – 7 см, разм. 38 – 7,2 см, разм. 40 – 7,4 см, разм. 42 – 7,7 см, разм. 44 – 7,9 см. Глубина складок для всех размеров – 7 см. Расстояние между складками: разм. 34 – 3,6 см, разм. 36 – 4 см, разм. 38 – 4,2 см, разм. 40 – 4,7 см, разм. 42 – 5 см, разм. 44 – 5,4 см. Линии складок перевести на нижнюю половинку выкройки.

Выкройку полотнища вырезать и разложить. Пояс вычертить непосредственно на ткани по данным, приведенным в разделе «Раскрой».

Раскрой

План раскладки показывает наиболее рациональное расположение деталей бумажной выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы линия выкройки, маркированная ДОЛЕВАЯ НИТЬ (Fadenlauf), была параллельна кромке ткани.

Из дюшеса и тюля:

a) переднее/заднее полотнище со сгибом 2x

b) пояс шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см, и длиной: разм. 34 – 68 см, разм. 36 – 72 см, разм. 38 – 76 см, разм. 40 – 80 см, разм. 42 – 84 см, разм. 44 – 88 см.

Припуски

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски на швы – 1,5 см. По нижним срезам полотнищ припуски не выкраивать. Детали выкроить по вычерченным линиям.

Прокладка

Прокладкой дублировать пояс из дюшеса.

Пошив

лицевая сторона

изнаночная сторона

прокладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевыми сторонами. В конце и в начале швов выполнять по закрепке.

Чертеж выкройки полотнища



Радиус для линии талии:
разм. 34: 19,4 см
разм. 36: 20,0 см
разм. 38: 20,7 см
разм. 40: 21,3 см
разм. 42: 22,0 см
разм. 44: 22,6 см

1. Правый боковой шов

Полотнища из дюшеса и полотнища из тюля (a) сложить по отдельности лицевыми сторонами и выполнить правый боковой шов. Припуски шва на юбке из дюшеса разутюжить и обметать. Припуски шва на юбке из тюля срезать до ширины 5 мм и заутюжить в одну сторону.

2. Полотнища из дюшеса и тюля сметать

Полотнища из тюля наложить изнаночной стороной на лицевую сторону полотнищ из дюшеса, совместив правые боковые швы, и сметать верхние срезы и левые боковые срезы на длину 22 см (от верхнего среза) **1**.

3. Потайная застежка на молнию, левый боковой шов

На 20 см ниже верхнего среза юбки выполнить на припусках по левым боковым срезам по надсечке. Потайная застежка на молнию – см. Юбка 4, пункт 4, рис. 6—8. На юбке из тюля надсечь припуски у нижнего конца застежки близко к швам притачивания застежки-молнии. Переднее полотнище из дюшеса сложить с задним полотнищем из дюшеса лиц. сторонами и сколоть левые боковые срезы от нижнего среза до нижнего конца застежки на молнию, не прихватывая юбку из тюля.

Свободный конец застежки-молнии отвернуть на припуски. На юбке из дюшеса выполнить левый боковой шов – см. Юбка 4, рис. 4. Припуски шва разутюжить и обметать. На юбке из тюля выполнить левый боковой шов от нижнего среза до надсечки, лиц. сторона к лиц. стороне **2**. Припуски шва срезать до ширины 5 мм и заутюжить в одну сторону.



4. Складки

С лицевой стороны юбки заложить складки от линии середины переда/спинки к боковому шву. Складки заметать по верхнему срезу юбки **3**.

5. Пояс

Пояс из тюля (b) наложить изнаночной стороной на лицевую сторону пояса из дюшеса, приметать по периметру и далее деталь обрабатывать как однослой-

A Дюшес и тюль шириной по 150 см
Размеры 34–44



Ткань разложить в один слой, лицевой стороной вверх.

Планы раскладки





ную. Пояс сложить с юбкой лицевыми сторонами и притачать к ее верхнему срезу, оставив концы пояса выступающими за края разреза: за передний край разреза – на 1,5 см (припуск на шов), за задний край – на 4,5 см (3 см – припуск под застежку, 1,5 см – припуск на шов). Припуски шва и припуск по открытому продольному срезу пояса заутюжить на пояс **4**. Пояс сложить вдоль пополам и стачать на концах короткие срезы на расстоянии 1,5 см. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок **5**. Внутреннюю половинку пояса отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную надо швом притачивания **6**. Сшить открытые края на припуске под застежку. Или: с лиц. стороны юбки отстрочить пояс близко к шву притачивания. Стачать нижние края на припуске под застежку. На правом конце пояса обметать петлю, на левый конец пришить пуговицу.

6. Подгибка низа

На юбке из дюшеса срезать припуск по нижнему срезу до 1 см. Срез обметать и заутюжить на изн. сторону на 1 см. Нижний край юбки отстрочить в край. Нижний срез юбки из тюля не обметывать (юбка из тюля должна быть длиннее юбки из дюшеса на 2 см).

7. Декор

На юбке из дюшеса выложить цветочный узор из стразов. Стразы пришить вручную.

7 Меховой воротник

Вам потребуется

Искусственный мех 0,50 м шириной 150 см; атлас 0,50 м шириной 140 см; флизелин G 785 0,50 м шириной 90 см; нитки для шитья.

Рекомендуемые ткани: искусственный мех.





Деталь 1 на листе выкроек 3

Перед раскроем

Все данные приведены в рамке с уменьшенным чертежом детали выкройки. Выкройку переснять.

Важно: завязки вычертить непосредственно на ткани по данным, приведенным в разделе «Раскрой» (на листе выкроек выкройка данной детали не приводится).

Раскрой

План раскладки показывает наиболее рациональное расположение деталей бумажной выкройки на ткани.

Из искусственного меха:
1 Воротник со сгибом 1x
Из атласа:
1 Воротник со сгибом 1x
a) 2 завязки длиной по 60 см и шириной по 9 см, в готовом виде 4,5 см.

Прокладка

См. деталь, выделенную на плане раскладки серым цветом.

Припуски

На швы и по срезам – 1 см.

Линии швов и разметка

Дублированную прокладкой деталь сложить пополам, лицевой стороной вовнутрь, сверху наложить деталь бумажной выкройки и приколоть.

Контуры деталей (линии швов и низа) и разметку, кроме линии направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda – см. инструкцию на упаковке бумаги.

Пошив

лицевая сторона

изнаночная сторона

прокладка

подкладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевыми сторонами. В конце и в начале швов выполнять по закрепке.

1. Вытачки

Воротник из искусственного меха и подкладку воротника из атласа сложить по отдельности лицевой стороной вовнутрь, совместив линии каждой вытачки. Вытачки стачать от среза детали к вершине, выполнив в начале шва закрепку. У вершины вытачки закрепку не выполнять, а туго связать концы ниток **1**. Глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

2. Завязки

Каждую завязку (a) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и скосить один конец. Стачать продольные и косые короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок **2**. Завязки вывернуть, притутюжить и приколоть их открытые концы к передним срезам подкладки воротника из атласа между линией горловины и поперечной меткой **3**.

3. Воротник обтачать подкладкой

Меховой воротник сложить с атласной подкладкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать срезы по контуру, оставив в шве горловины открытый участок для выворачивания и аккуратно заправляя вовнутрь штопальной иглой ворсинки меха. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок, в местах скруглений надсечь **4**. Воротник вывернуть, открытый участок шва зашить.



8 Сумка



Размер: ок. 40 x 30 см.

Вам потребуется

Лаковая ткань 1,00 м шириной 140 см; волюменфлиз флизелин H 640 0,15 м шириной 90 см; жесткая прокладка S133 0,30 м шириной 90 см; подкладочная ткань 0,45 м шириной 140 см; тонкий шнур для канта 2,00 м; клей для текстиля; флизелин штикфлиз; нитки для шитья.

Перед раскроем

Все данные приведены в рамке с уменьшенным чертежом детали выкройки. Деталь выкройки переснять.

Важно: полосы для плетения, боковые части, дно, полоса для канта и детали подкладки вычертить непосредственно на ткани по данным, приведенным в разделе «Раскрой» (на листе выкроек выкройки данных деталей не приводятся).

Раскрой

Из лаковой ткани:
1 Ручка 4x
a) боковые части и дно общей длиной 90 см и шириной 8 см;
b) 16 полос для плетения длиной по 30 см и шириной по 15 см, в готовом виде 7,5 см;
c) 2 полосы для кантов длиной по 93 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Деталь 1 светло-зеленого цвета на листе выкроек 1



Из подкладочной ткани:
a) боковые части и дно общей длиной 90 см и шириной 8 см;
d) 2 основные части сумки 30 x 30 см.
Из волюменфлиза флизелина H 640:
1 Ручка 2x
Из жесткой прокладки:
1 Ручка 4x

Припуски

Детали сумки и подкладки выкроить с припусками на швы и по срезам 1,5 см.

Пошив

лицевая сторона

изнаночная сторона

прокладка

подкладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевыми сторонами. В конце и в начале швов выполнять по закрепке.

1. Плетеные основные части сумки

Каждую полосу для плетения (b) сложить вдоль пополам и стачать продольные срезы на расстоянии 1,5 см. Припуски шва разутюжить. Полосу вывернуть и сложить так, чтобы шов проходил точно по линии середины тыльной стороны полосы.

Из флизелина штикфлиза выкроить 2 оснаровочных лекала по 33 x 33 см. На лекала из штикфлиза наложить по 4 полосы и приколоть их **1**. Остальные полосы вплести **2**. Полосы настрочить по периметру лекала на расстоянии 1 см.





ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Лаковые ткани

Детали кроя из лаковых тканей стачивают иглами Microtex № 60 или 70. Швы желательно не распарывать – могут остаться следы от иглы. Если швейная машина плохо продвигает ткань, замените обычную лапку на лапку с тефлоновой подошвой или положите по листу папиросной бумаги на деталь кроя и под нее. После выполнения шва бумага легко удаляется. Утюжат лаковые ткани слабо нагретым утюгом, предварительно обязательно попробовав на ненужном лоскуте. Изделия из лаковых тканей следует отдавать в химчистку.





2. Декоративный кант

Каждую полосу (с) сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и проложить вдоль сгиба тонкий шнур. На расстоянии 5 мм от сгиба проложить строчку, используя лапку швейной машины для притачивания кантов. Каждую полосу наложить на плетеную основную часть сумки вдоль боковых и нижних срезов, не доходя до них 5 мм. У нижних уголков основной части полосу надсечь к строчке. Не доходя 1,5 см до верхнего среза основной части, отвернуть концы полосы вбок. Полосу притачать поверх уже имеющейся строчки **3**.

3. Боковые части и дно

На детали а отвернуть на изнаночную сторону припуски по коротким срезам, подвернуть их до ширины 1 см и настрочить в край. Деталь сложить с плетеной основной частью лиц. сторонами вдоль бокового среза, не доходя 1,5 см до верхнего среза основной части. Деталь притачать на расстоянии 1,5 см, закончив строчку на 1,5 см выше нижнего среза основной части. Припуск детали надсечь к последнему стежку. Деталь притачать к нижнему срезу основной части, закончив строчку на расстоянии 1,5 см до бокового среза. Выполнить на детали надсечку **4**. Деталь притачать ко второму боковому срезу основной части, не доходя 1,5 см до ее верхнего среза. Второй продольный срез детали так же притачать к боковым и нижнему срезам второй плетеной основной части.

4. Ручки

Детали ручек из жесткой прокладки сложить попарно и склеить. Вырезать отверстия для рук. Детали из волюменфлиза приклеить к внешним сторонам ручек из прокладки. Вырезать отверстия для рук, оставив припуск 1,5 см. Припуски надсечь в уголках наискосок, отвернуть на внутреннюю сторону и приклеить. Ручки из лаковой ткани сложить попарно лиц. сторонами и стачать по линиям вырезов для рук. Выполнить вырезы, оставив припуски шириной 1 см и выполнив в уголках надсечки к строчке **5**. Ручки вывернуть. Каждую лаковую ручку подложить под ручку из жесткой прокладки и вытянуть одну лаковую деталь наружу через вырез для рук на жесткой прокладке. Таким образом жесткая прокладка лежит между обеими лаковыми деталями ручки **6**. Припуски по верхним и боковым срезам одной лаковой детали отвернуть на дублированную волюменфлизом сторону и приклеить. Приклеить вторую лаковую деталь **7**. Излишние припуски по верхнему и боковым срезам второй лаковой детали осторожно срезать. Внешние стороны ручек наложить на основные плетеные части сумки, притачать к их верхним срезам и оставить пока в таком положении. На плетеных частях выщипать штикфлиз.

5. Подкладка

На детали а отвернуть на изн. сторону припуски по коротким срезам. Деталь притачать к боковым и нижним срезам основных частей (d), оставив в одном из нижних швов открытый участок длиной ок. 20 см для выворачивания, при этом верхние срезы основных деталей выступают за концы боковых частей. Подкладку натянуть на сумку лиц. стороной к лиц. стороне и сколоть верхние срезы сумки и подкладки, прихватывая ручки и не прихватывая боковые части. Притачать **8**. Сумку оттянуть вниз от подкладки. Застрочить открытый участок в нижнем шве подкладки. Подкладку вложить в сумку изн. стороной к изн. стороне, стачать в край верхние края боковых частей сумки и подкладки.



9 Броши

Размеры: ок. 11 см и 8 см.

Вам потребуется

Лоскут лаковой ткани ок. 30 х 22 см; по лоскуту волюменфлиза и жесткой прокладки ок. 22 х 15 см; клей для текстиля; 2 булавки для брошей; нитки для шитья.

Перед раскроем

Все данные приведены в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки. Детали выкройки вырезать.

Детали 1 и 2 на листе выкроек 2

Раскрой

Из лаковой ткани: детали 1 и 2 (по одному разу без припусков = тыльные стороны и по одному разу с припусками = внешние стороны).

Из жесткой прокладки и волюменфлиза: детали 1 и 2 (по одному разу без припусков).

Описание работы

Деталь кроя из волюменфлиза наклеить на соответствующую звезду из жесткой прокладки. Звезду наклеить на изнаночную сторону детали кроя из лаковой ткани с припусками так, чтобы припуски были одинаковой ширины. Сначала срезать припуски у кончиков лучей до ширины 5 мм, отвернуть их на лучи и приклеить (рис. 1, уголки b, c). Затем отвернуть и приклеить припуски вдоль лучей, выполняя у внутренних уголков надсечки (рис. **1**, уголки a, d, e, f). Булавку пришить к оставшейся детали кроя из лаковой ткани с лицевой стороны. Эту деталь приклеить в тыльной стороне броши.



10 Ремень

Длина 70, 75, 80, 85 см для размеров 36, 38, 40, 42.

Вам потребуется

Лаковая ткань 0,70 м шириной 140 см; 1 большая пуговица для обтягивания; тонкий шнур для канта ок. 2,15 м; штикфлиз; нитки для шитья.

Раскрой

Выкроить 7 полос для плетения шириной по 3,5 см и длиной по 84–89–94–99 см для размеров 36–38–40–42.

Выкроить 58–62–65–69 полос для плетения длиной по 13 см и шириной по 3,5 см для размеров 36–38–40–42.

Для канта выкроить полосу шириной 3 см и общей длиной: 185–195–205–215 см для размеров 36–38–40–42.

Пошив

Каждую полосу для плетения сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии 1,2 см от сгиба. Полосу вывернуть (см. стр. 49, пункт 23) и сложить так, чтобы шов проходил по линии середины тыльной стороны полосы. Из штикфлиза выкроить оснаровочное лекало шириной 13 см и длиной: разм. 36 – 84 см, разм. 38 – 89 см, разм. 40 – 94 см, разм. 42 – 99 см. Длинные полосы для плетения наложить на оснаровочное лекало вплотную друг к другу и приколоть. Вплести короткие полосы (см. рис. 1 и 2, стр. 57). Полосы настрочить на лекало по периметру на расстоянии 1 см. Полосу для канта сложить вдоль пополам, изн. стороной вовнутрь, и вложить между половинками полосы вдоль сгиба тонкий шнур. Проложить строчку на расстоянии 5 мм от сгиба, используя лапку для притачивания кантов. Продольные срезы канта приколоть к ремню по периметру, начав у центральной точки одного из коротких срезов и выполнив на плоской части канта у уголков по надсечке близко к строчке. Концы канта отвернуть вбок (см. рис. 3 слева вверху). Кант притачать поверх уже имеющейся строчки. Припуски швов отвернуть на тыльную сторону ремня, кант выступает за края ремня. Выщипать штикфлиз. Ремень отстрочить близко к швам притачивания канта. Пуговицу обтянуть и пришить на один конец ремня по линии середины.

11 Сумочка

Размер: ок. 22 х 15 см.

Вам потребуется

Лоскут синей ткани ок. 55 х 45 см; лоскуты набивных декоративных тканей; лоскут волюменфлиза и кусок жесткой прокладки по ок. 25 х 30 см; клей для текстиля; 1 магнитная застежка; нитки для шитья.

Деталь 1 на листе выкроек 1

Перед раскроем

Все данные приведены в рамке с уменьшенным чертежом детали выкройки. Деталь выкройки переснять.

Раскрой

Из синей ткани выкроить основную часть (деталь 1) 4 раза с припусками на швы шириной 1 см. Из жесткой прокладки и волюменфлиза выкроить основную часть (деталь 1) по 2 раза без припусков.

Пошив

Детали кроя из волюменфлиза приклеить к основным частям из жесткой прокладки. Со стороны прокладки прикрепить к основным частям у верхних краев части магнитной застежки (х). Основные части из ткани сложить попарно лицевыми сторонами и стачать срезы по длине окружности, оставив внизу открытый участок длиной ок. 20 см для выворачивания **1**. Детали вывернуть и вложить в них основные части из прокладки. Открытые участки швов зашить вручную мелкими стежками **2**. Одну основную часть сумки



отстрочить по разметке кругами со стороны волюменфлиза. Для этого перевести круглые мотивы на папиросную бумагу, бумагу с мотивами наложить на основную часть сумки и приколоть, строчить прямо поверх бумаги. Обе основные части сложить лицевыми сторонами (внешними сторонами являются дублированные волюменфлизом стороны) и сшить вручную мелкими стежками между поперечными метками **3**.

«Пуговицы» обтянуть

Из оставшейся жесткой прокладки вырезать 5 «пуговиц» – 2 круга диаметром по 3,5 см, 2 круга диаметром по 3 см и 1 круг диаметром 2,5 см. Из лоскутов тканей выкроить 5 кругов большим диаметром, чем диаметр «пуговицы». По всей длине окружности каждого круга проложить мелкие стежки «вперед иголку», концы нитки коротко не срезать **4**. «Пуговицу» наложить на изнаночную сторону круга из ткани,



круг стянуть на нитку так, чтобы ткань была туго натянута. Края выреза с тыльной стороны «пуговицы» соединить крест-накрест **5**. Конец нитки хорошо закрепить. «Пуговицы» пришить или приклеить к сумке.